# Let's EDIT

### **Benutzerhandbuch**

Canopus v	weltweit	2
Über diese	es Handbuch	3
Inhaltsübe	ersicht	3
Konventio	onen in diesem Handbuch	5
Markenscl	hutz	5
Kapit	el 2: Kurzanleitung	
Let's EDIT	-Benutzeroberfläche	8
Grundlege	ende Schritte der Videoproduktion	10
Grundlege	ende Schritte der Videoproduktion mit Let's EDIT	11
Erfassen v	von Videomaterial	12
	Einstellen von temporären Laufwerken	12
	Manuelles Erfassen	15
	Referenz-AVI-Dateien und AVI-Dateigrößenbeschränkung	18
Bearbeite	n und Trimmen	19
Hinzufüge	en von Titeln	21
Übergäng	ge und Effekte	26
	Ein-/Ausblenden	26
	Einfügen von Übergängen zwischen Clips	26
	Rendern von Übergängen	27
	Hinzufügen von Video-Filtern	30
	Rendern von Filtern	33
	Hinzufügen von Audio-Filtern	35
	Voice-Over	40
	Anpassen der Audiopegel	43
Ausgeben	von Videoprojekten	44
	DV-Sync Record	44
	Exportieren nach MPEG	45

#### **Kapitel 3: Arbeiten mit Let's EDIT**

Let's EDIT-	Benutzeroberfläche	48
Timeline		49
Hinzufüger	ı von Clips zur Timeline	50
	Ersetzen von Clips in der Timeline	51
Steuern de	r Timeline	52
	Anpassen der Zeitskala	52
	Shuttle-/Jog-Steuerung in der Timeline mit Microsoft Intellimouse	53
	Scrubbing	54
	Schleifenwiedergabe	54
	Scrubbing mit Audio	54
	Ripple Editing	55
	Shuttling	56
	Wiedergabe	56
	Setzen von In- und Out-Punkten in der Timeline	56
	Ein- und Ausblenden von Spuren	57
	Ändern der Anzeige der Main AV-Spur	57
	Einstellen von temporären Laufwerken	59
Einstellen	des Bildseitenverhältnisses	61
Batch-Erfa	ssung	62
	Ändern, Speichern und Laden von Erfassungslisten	65
	Wichtiger Hinweis zum Timecode	67
Übergangs	lose Erfassung	68
	Ändern, Speichern und Laden von Erfassungslisten	
Laden von	Clips zur Bearbeitung	72
	Unterstützte Cliptypen	
	Einschnappen auf Clipränder	75
	Speichern von Standbildern	76
	Anzeigen von Timecode auf dem Video	77
Arbeiten m	it Clips in der DV-Bin	77
	Anordnen von Clips	
	Trimmen von Clips	
	Entfernen von Clips	78
	Löschen von Clips von der Festplatte	78

Arbeiten mit Videoclips in der Timeline	78
Anordnen von Clips	78
Trimmen von Clips	79
Trennen von Clips	80
Entfernen von Clips	80
Anpassen der Audiopegel	81
Verschieben von Clips auf eine andere Spur	81
Verknüpftes Trimmen von Clips	82
Arbeiten mit Audioclips in der Timeline	82
Anordnen von Clips	82
Trimmen von Clips	82
Trennen von Clips	83
Entfernen von Clips	83
Verschieben von Clips auf eine andere Spur	83
Verwenden der Insert AV-Spur	84
Verwenden der Ex Audio-Spuren	
Voice-Over	
Verwenden von 4-Kanal-Audio	89
Hinzufügen von Grafiken und Hintergrund	90
Hinzufügen von Farbclips	
Hinzufügen von Farbbalken	
Hinzufügen von Standbildern	
Hinzufügen von Farbclips und Standbildern zur Timeline	
Arbeiten mit Farbclips und Standbildern in der Timeline	
Hinzufügen von Übergängen	92
Anpassen von Übergängen/Verwenden des 3D-Übergangs (Canopus 3D-RT	
Hinzufügen von Titeln	
Eingeben von Text für den Titel	
Positionieren von Titeln	
Titelattribute	
Titelfarbe	
Titelbewegung	
Arbeiten mit Titelebenen	
Erstellen von Rolltiteln	
Verwenden eines Titels als Logo	
verwenden eines meis als Logo	106

	Bild-Overlay mithilfe von Titeln	108
	Speichern und Laden von Titeldaten	108
Hinzufügen von Video-Filtern		
	Kopieren von Video-Filtern in andere Clips	111
	Speichern und Laden von Filtersätzen	111
	Rendern von Filtern	111
Hinzufüg	en von Audio-Filtern	114
	Kopieren von Audio-Filtern in andere Clips	116
	DMC-Einstellung	116
Hinzufüg	en eines Luminanzkeys	120
	Aktivieren und Deaktivieren des Luminanzkey	120
	Setup des Luminanzkeys	121
Hinzufüg	jen eines Bilds im Bild	121
	Aktivieren und Deaktivieren des Bild-im-Bild-Effekts	121
	Setup des Bild-im-Bild-Effekts	122
Hinzufüg	jen eines Chromakeys	122
	Aktivieren und Deaktivieren des Chromakeys	122
	Setup des Chromakeys	123
Anzeiger	າ von Vectorscope und Waveform	123
	Anzeigen des Vectorscope	123
	Anzeigen des Waveform-Messgeräts	124
Anzeiger	n des Timeline-Timecodes auf dem Video	125
Ausgebe	en Ihrer Produktion auf Band	125
J	Synchronisierte Aufnahme	
	Manuelle Aufnahme	126
Exportie	ren der Timeline oder ein Segment der Timeline	127
•	Exportieren einer AVI-Datei	
	Referenz-AVI-Dateien und AVI-Dateigrößenbeschränkung	131
	Exportieren einer MPEG-Datei	132
	Exportieren als ASF	139
	Exportieren als QuickTime	141
	Exportieren als Real Media	143
Wiederga	abepuffer und Nicht-Echtzeiteffekte	146
	Wiedergabepuffer	146
	Nicht-Echtzeiteffekte	1/6

Die Benutze	roberfläche im Detail	147
	Symbolleiste	147
	Timeline	148
	Gerätesteuerung	149
	AVI-Steuerung	150
	Statusleiste	152
Menüoption	en	153
•	Menü "Datei"	
	Menü "Bearbeiten"	
	Menü "Effekte"	
	Menü "Einstellungen"	160
	Menü "Ansicht"	163
	Menü "Hilfe"	164
Dialogfelder		165
	Erfassung – Batch-Modus	
	Dialogfeld des Batch-Erfassungsverlaufs	
	Erfassung – Übergangsloser Modus	
	Dialogfeld des übergangslosen Erfassungsverlaufs	
	Clip kürzen	170
	Gehe	171
	Standardeinstellungen	172
	Standardeinstellungen – Temporäre Laufwerke	175
	AVI-Eigenschaften – Datei-Informationen	176
	AVI-Eigenschaften – Rec-Informationen	177
	AVI-Eigenschaften – Referenz-AVI-Informationen	178
	Über	178
Kapite	el 4: Übergangseinstellungen	
	e Optionen	100
Gemensam	Original zeigen	
	Sicherer Bereich	
	Aktuelle Zeit	
	Hinzufügen, Auswählen und Entfernen von Keyframes	
	Einstellen der Keyframe-Interpolation	
	Umkehren von Keyframe-Einstellungen	
	Speichern und Laden von Keyframe-Presets	

Alpha Wip	oe	186
	Registerkarte "Einstellungen"	186
Blind Push	h	187
	Registerkarte "Einstellungen"	187
Blind Slide	e	188
	Registerkarte "Einstellungen"	188
Blind Wipe	e	189
	Registerkarte "Einstellungen"	189
Block		
	Registerkarte "Einstellungen"	190
Box		
	Registerkarte "Einstellungen"	191
Circle		
	Registerkarte "Einstellungen"	
Clock		
	Registerkarte "Einstellungen"	
Push Stret	tch (Under Scan)	
	Registerkarte "Einstellungen"	197
Slide		
	Registerkarte "Einstellungen"	198
Slide (Und	der Scan)	
	Registerkarte "Einstellungen"	
Stretch		200
	Registerkarte "Einstellungen"	200
Stretch (U	nder Scan)	
	Registerkarte "Einstellungen"	201
Stripe		
	Registerkarte "Einstellungen"	202

#### **Kapitel 5: Video-Filtereinstellungen**

Steuereler	nente der Filtervorschau	206
Störung		206
Effekte üb	erblenden	207
	Keyframing	207
	Voreinstellungen zum Speichern und Laden	209
Unschärfe		209
Hochquali	tative Unschärfe	210
Farbkorre	ktur	211
	YUV-Graph	211
	HSBC-Rad	213
	Schieberegler	214
	Allgemeine Optionen	215
	Voreinstellungen zum Speichern und Laden	215
Kantenbet	onung	215
Bleistiftze	ichnung	216
Kombinie	ren	216
	Auswählen und Einstellen der zu kombinierenden Filter	217
	Voreinstellungen zum Speichern und Laden	217
Einfarbig.		217
Mosaik		218
Bewegung	gsunschärfe	218
Bereich		218
	Definieren eines Bereichs	219
	Anwenden von Filtern	220
	Bewegungspfad	221
	Allgemeine Optionen	222
	Voreinstellungen zum Speichern und Laden	222
Schärfe		222
Weiche Bl	ende	223
Chromina	nz	223
	Erstellen eines Keys durch Auswahl eines Zielfarbbereichs	224
	Beschränken des Zielbereichs in einem Lumabereich (Auswahlmodus mit Oval, Bogen und Rechteck)	233
	Histogramm (Auswahlmodus mit Oval, Bogen und Rechteck)	

	Key anzeigen (alle Auswahlmodi)	236
	Anwenden von Filtern	236
	Erweiterte Optionen	237
Farbclip		238
Farbbalke	n	238
Alter Film		240
Matrix		243
Luminanz	key	245
	Allgemeine Optionen	
	Einrichten des Luminanzkeys	
	Keyframe-Einstellungen	247
	Hinzufügen und Entfernen von Keyframes	247
Bild im Bi	ld	250
	Allgemeine Optionen	250
	Änderung der Größe und Position des Bilds im Bild	251
	Hinzufügen eines Rands	252
	Hinzufügen einesSchattens	253
	Hinzufügen von In-/Out-Effekten	254
	Erstellen eines Bewegungspfads	255
	Ändern der Attribute von Knoten	258
	Keyframing-Bewegung	259
	Speichern der Voreinstellungen	262
	Laden und Löschen von Voreinstellungen	263
	Importieren von Bild-im-Bild-Voreinstellungen anderer Benutzer	
	Verwenden eines Farbvideos bzw. eingefärbten Videos als Hintergrund	263
Zeitlupe		264
Chromake	y	265
	Farbauswahlmodus	266
	Auswahlmodus mit Oval	268
	Auswahlmodus mit Bogen	270
	Auswahlmodus mit Rechteck	273
	Allgemeine Optionen (alle Modi)	275
	Erweiterte Optionen	276

Kapite	ei 6: Einsteilungen für Audio-Filter	
Steuereleme	ente der Filtervorschau	282
Grafischer E	Equalizer	283
	Anpassen der Pegel der unterschiedlichen Frequenzbereiche	283
	Speichern, Laden und Löschen von Einstellungen	284
Verzögerun	g	284
	Speichern, Laden und Löschen von Einstellungen	285
Panorama &	Balance	286
High-Pass-F		287
Low-Pass-F	ilter	288
Parametrisc	her Equalizer	289
	Speichern, Laden und Löschen von Einstellungen	
Tone Contro	oller	290
	Speichern, Laden und Löschen von Einstellungen	291
Media Impo	rter	291
DirectX Pluc	gin Bridge	293
Kapite	el 7: Techniken	
Über dieses	Handbuch	295
Techniken		296
Letter-Box		297
Bild-im-Bild	über einem Effekt	299
Bild-im-Bild	mit Zoom	301
	Platzieren des Bild-im-Bild-Fensters	
	Hinzufügen eines Zoom In-Effekts (Segment 1)	302
	Hinzufügen eines Vollbild-Effekts (Segment 2)	303
	Hinzufügen eines Zoom Out-Effekts (Segment 3)	303
Dreifaches I	Bild-im-Bild	304
	Fenster 1	304
	Fenster 2	304
	Fenster 3	
	Keyframing des Stretch-Übergangs	305

Animierte, g	ekeyte Titel	307
	Einrichten des Titels	307
	Erstellen einer AVI-Titeldatei	307
	Hinzufügen des Zoom-Effekts	307
Animierte, g	ekeyte Logos	311
	Erstellen des Composites	311
Invertierter k	Key	313
	Einstellen der Hintergrundfarbe	313
	Hinzufügen eines Rolltitels	313
	Erstellen eines AVI	314
	Erstellen eines Composite	314
Hinzufügen v	von gekeyten Glanzlichtern	317
	Photoshop (oder ein anderes Grafikprogramm)	317
	Let's EDIT	317
Animiertes N	Mosaik	319
Bewegungsı	unschärfe	321
Animierte Bi	itmaps	322
	Einstellen eines springenden Basketballs	
	Erstellen einer AVI-Datei	323
	Hinzufügen des springenden Basketballs zu einem Übergang	323
	Einfügen eines Golfballs in einen Tee-Abschlag	324
	Grafik eines Golfballs, der aus einem Tee-Abschlag herausgezoomt wird	324
	Weggleiten des Golfballs mittels eines "Slide"-Übergangs	324
Mehrfache a	nimierte Titel	326
	Erstellen von fünf Titelspuren mit verschiedenem	
	Text und unterschiedlicher Bewegung	326
Animierte Ti	tel mit Bewegungsunschärfe	328
	Erstellen von fünf Titelspuren mit verschiedenem	
	Text und unterschiedlichen Bewegungen	
	Erstellen einer AVI-Titeldatei	
	Hinzufügen eines Videoeffekts zu bewegten Titeln	
Simulierte D	rogenrazzia	
	Einstellung der Farbkorrektur	
	Einstellen des hervorgehobenen Bereichs	331

### canopus

Canopus Co. Ltd. 1-2-2 Murotani, Nishi-ku, Kobe Hyogo 651-2241, Japan

Canopus-Teilenr. F157310213 Copyright © 2003 Canopus Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Erste Ausgabe – September 2003

#### **Hinweise und Gewährleistung**

#### Hinweise an den Leser

Canopus Co. Ltd. übernimmt keine Gewährleistung irgendeiner Art in Bezug auf dieses Material, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, der stillschweigenden Garantie der Handelsüblichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Canopus kann nicht haftbar gemacht werden für hierin enthaltene Fehler oder zufällige Folgeschäden, die in Zusammenhang mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieses Materials entstehen.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Canopus Co. Ltd. fotokopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

#### Gewährleistung

Canopus Co. Ltd. gewährleistet die Fehlerfreiheit des mitgelieferten PRODUKTMEDIUMS für neunzig (90) Tage nach Erwerb der Software. Die SOFTWARE und die dazugehörige Dokumentation werden wie besehen ("AS IS") ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Insbesondere übernimmt Canopus Co. Ltd. keine Gewährleistung für die störungsfreie oder fehlerfreie Nutzung der SOFTWARE. Das einzige und ausschließliche Rechtsmittel des Kunden bei einem fehlerhaften PRODUKTMEDIUM besteht darin, Canopus Co. Ltd. von dem Mangel schriftlich innerhalb der entsprechenden Gewährleistungsfrist zu benachrichtigen, das PRODUKTMEDIUM an Canopus Co. Ltd. zurückzusenden und alle anderen angemessenen, von Canopus Co. Ltd. festgelegten Verfahren zu befolgen. Die einzige Verpflichtung von Canopus Co. Ltd. besteht je nach Ermessen von Canopus Co. Ltd. darin, dem Kunden entweder innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Erhalt der Benachrichtigung über den Mangel eine funktionstüchtige Kopie des PRODUKTMEDIUMS zur Verfügung zu stellen oder den Kaufpreis rückzuerstatten und diese Lizenzvereinbarung zu kündigen. Die oben stehende Gewährleistung giltnicht für unsachgemäßen Umgang, falsche Lagerung oder Veränderung des PRODUKTMEDIUMS seitens des Kunden.

Canopus Co. Ltd. hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um Fehler im Benutzerhandbuch zum Zeitpunkt der Drucklegung zu vermeiden. Für alle dennoch eventuell im Handbuch enthaltenen Fehler oder Ungenauigkeiten übernimmt Canopus keine Verantwortung. Canopus Co. Ltd. ist in keinem Fall haftbar für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die aufgrund eines beliebigen Mangels oder einer Auslassung im Handbuch entstehen, selbst wenn Canopus Co. Ltd von der Möglichkeit solcher Mängel in Kenntnis gesetzt wurde.

Canopus Co. Ltd. ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE, ENTGANGENE ERSPARNISSE ODER ANDERE ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER DER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DIESES PRODUKTS ERGEBEN. DAZU ZÄHLEN SACHSCHÄDEN UND, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHADENERSATZ BEI PERSONENSCHÄDEN. DIESE GEWÄHRLEISTUNG GILT ANSTELLE JEDER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNG FÜR HANDELSÜBLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.



# **Let's EDIT**

# **Kapitel 1**

**Einführung** 

#### **Canopus weltweit**

#### **Canopus Corporation**

711 Charcot Avenue, San Jose, CA95131, USA

#### Canopus GmbH

Bergstraße 16-18, D-56412 Ruppach-Goldhausen, Deutschland

#### Canopus U.K.

Unit 4, The Duran Centre, 14 Arkwright Road, Reading RG2 0LS, UK

#### Canopus Italy (c/o Rekeo Srl)

Via Monte Sabotino 69, 41100 Modena, Italien

#### **Canopus China and South Asia**

2-2505#, 186 Dagu Road, Huangpu District, Shanghai, 200003, China

#### **Canopus China and South Asia**

Room 910, No. 33, Su Zhou Street, Beijing, 100080, China

#### **Canopus Australia**

7 Dene Avenue, Malvern East, Victoria 3145, Australien

Weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Canopus finden Sie auf der Website unter http://www.canopus.com.

#### Über dieses Handbuch

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dienen zur Beschreibung der Anwendung Let's EDIT.

Let's EDIT liegt in drei Ausführungen vor:

>Let's EDIT – Zur Verwendung mit bereits installierten OHCI- und PCMCIA OHCI-Videobearbeitungskarten. Diese Version der Software bietet Echtzeitvorschau ausschließlich für den Computerbildschirm.

>Let's EDIT RT – Vollständige Hardware-/Software-Lösung mit DV-Ein-/ Ausgang und analogem Eingang

>Let's EDIT RT+ - Vollständige Hardware-/Software-Lösung mit DV-Ein-/Ausgang und analogem Ein-/Ausgang

Die vorliegende Kurzanleitung ist im Lieferumfang aller drei Versionen von Let's EDIT enthalten.



Bei Fällen, in denen Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen von Let's EDIT auftreten, werden diese durch das Symbol links gekennzeichnet.

Screenshots und Programmverweise stammen im Allgemeinen aus Let's EDIT. Einige Funktionen sind lediglich in bestimmten Versionen von Let's EDIT (Let's EDIT, Let's EDIT RT oder Let's EDIT RT+) verfügbar. In diesen Fällen wird das entsprechende Menü aus- oder abgeblendet dargestellt.

#### Inhaltsübersicht

Kapitel 1 - Einführung

Kontaktinformationen und Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs

Kapitel 2 - Kurzanleitung

Darstellung eines vollständigen Produktionsablaufs, von der Erfassung über die Bearbeitung bis hin zur Ausgabe

Kapitel 3 – Arbeiten mit Let's EDIT

Detaillierte Beschreibung der Bearbeitungsfunktionen in Let's EDIT

Kapitel 4 – Übergangseinstellungen

Beschreibung der Einstellungen für Canopus-Echtzeitübergänge

Kapitel 5 – Video-Filtereinstellungen

Beschreibung aller Canopus-Echtzeit-Videofilter und der jeweiligen Optionen

#### Kapitel 6 – Einstellungen für Audio-Filter

Beschreibung aller Canopus-Echtzeit-Audiofilter und der jeweiligen Optionen

#### Kapitel 7 - Techniken

Schrittweise Erklärung von Techniken und Beispiele für den Einsatz der Canopus-Hardware

#### Konventionen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die folgenden Konventionen verwendet:

> Fett verweist im Allgemeinen auf Menübefehle in der Software.

#### Datei > Öffnen

- > Kursiv dient der Hervorhebung und Kennzeichnung von Eigennamen.
- > [Eckige Klammern] bezeichnen an den Benutzer gerichtete Softwaremeldungen.



"Info" kennzeichnet wichtige Parameter oder Hinweise, die notiert werden sollten.





"Achtung" bezeichnet Warnhinweise zur Vermeidung von Verletzungen oder Beschädigungen am Computer bzw. an Peripheriegeräten.





"Tipps" kennzeichnet hilfreiche Informationen für die Arbeit mit Let's EDIT.

**Tipps** 

#### Markenschutz

Let's EDIT, Let's EDIT RT und Let's EDIT RT+ sind Marken von Canopus Co. Ltd. i.LINK ist eine Marke der Sony Corporation.

Microsoft®, Windows XP, Windows Millenium Edition, Windows 2000, Windows 98 Second Edition und Microsoft® Windows® Media Player sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation. RealVideo und RealAudio sind Marken oder eingetragene Marken von RealNetworks, Inc. QuickTime und das QuickTime-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

Alle anderen Firmen- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Für die Anzeige des Let's EDIT-Benutzerhandbuchs (PDF) ist Adobe Acrobat Reader erforderlich; das Programm ist auf der Let's EDIT-CD-ROM enthalten. Außerdem kann es kostenlos von der Website von Adobe Inc. (http://www.adobe.com) heruntergeladen werden

# Let's EDIT


# **Kapitel 2**

### Kurzanleitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihr erstes Projekt schnell und einfach bearbeiten können.

#### Let's EDIT-Benutzeroberfläche

Mit Let's EDIT können Sie erfasstes Videomaterial bearbeiten und ausgeben. Dazu bietet die Anwendung Funktionen für die Wiedergabe auf dem Bildschirm, Titeleingabe, Übergänge, Kamera-/Gerätesteuerung und Ausgabe.



Das Let's EDIT-Fenster besteht aus acht Hauptbereichen:

- Symbolleiste Enthält Schaltflächen für häufig verwendete Menübefehle.
- Videobereich Bietet eine Vorschauanzeige des aktuell bearbeiteten Videoprojekts. Eingefügte Effekte, Filter, Übergänge und Titel werden nach Anwendung auf ein Videoprojekt in diesem Bereich sofort angezeigt. Darüber hinaus ermöglicht die Echtzeitvorschau auch eine sofortige Ergebniskontrolle, wenn Sie etwa einen besonderen Effekt benutzerdefiniert anpassen.

- 3. Timeline Lineare Darstellung eines Videoprojekts mit mehreren Spuren für verschiedenen Medientypen (Audio, Video, Titel). Clips werden als farbige Blöcke auf den verschiedenen Spuren angezeigt und können getrimmt, neu positioniert, kopiert und gelöscht werden. Durch Änderung der Let's EDIT-Standardeinstellungen für die Videobearbeitung können eine höhere Anzahl von Titel- und Audiospuren (maximal 10) angezeigt werden.
- 4. **Eingangsauswahl** Schaltflächen zur Auswahl des Eingangskanals für die Erfassung
- Gerätesteuerung Enthält einen Schieberegler und Steuerelemente zur Wiedergabe auf einem angeschlossenen DV-Gerät. Es stehen außerdem Schaltflächen für die Aufnahme und die synchronisierte Aufnahme auf dem angeschlossenen DV-Gerät zur Verfügung.
- 6. Bin Dieser große Bereich dient zum Speichern verschiedenster Medienclips (z. B. Audio, Video und Bilder), die in ein Videoprojekt eingefügt werden können. Die Bin dient darüber hinaus auch als Storyboard, in dem durch Aneinanderreihung der Clips die Erstellung eines Projekts beschleunigt werden kann.
- AVI-Steuerung Enthält Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe einer geladenen AVI-Datei, eine Schaltfläche für den Beginn der Aufnahme auf dem angeschlossenen DV-Gerät, Trimmschaltflächen und einen Schieberegler für das Scrubbing im Video.
- 8. **Statusleiste** Bietet Informationen zum DV-Gerät, zur Timeline und zeigt die Funktion der Schaltfläche an, auf der sich der Mauszeiger gerade befindet.

# **Grundlegende Schritte der Videoproduktion**

Dieses Kapitel enthält eine schrittweise Anleitung zur Bearbeitung eines einfachen Videoprojekts, um Ihnen den Einstieg in die Software zu erleichtern. Detaillierte Angaben zu den in diesem Kapitel beschriebenen Programmen und Vorgängen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln in diesem Handbuch.

Achten Sie im Verlauf des Kapitels besonders auf das Infosymbol. Dadurch erhalten Sie genaue Hinweise dazu, wo Sie die Informationen zu den jeweiligen Schritten finden.




Angaben zu

Angaben zum Anschließen von Videogeräten an Ihr System finden Sie im Installationshandbuch. Für diese Kurzanleitung benötigen Sie Folgendes:

- DV-, DVCAM- oder Digital 8-Kamera bzw. Gerät, vollständig angeschlossen und im VTR-Modus
- 2. DV-, DVCAM- oder Digital 8-Videoband (je nach Gerät), zumindest teilweise bespielt (mindestens ein paar Minuten Videomaterial)

Die Videobearbeitung besteht aus drei Schritten: Erfassung, Bearbeitung und Ausgabe.

# Grundlegende Schritte der Videoproduktion mit Let's EDIT



#### Schritt 1Erfassen



Schritt 2Bearbeiten und Trimmen



#### Schritt 3Titel



Schritt 4Übergänge und Effekte



Schritt 5Ausgeben von Videoprojekten

#### **Schritt 1 Erfassen von Videomaterial**

Bevor Sie Videomaterial bearbeiten können, muss es erfasst (d. h. auf den Computer übertragen) werden.

In Let's EDIT wird Videomaterial im Microsoft Video for Windows-Format (AVI) mit dem Canopus-DV CODEC erfasst. Dabei wird eine feste Kompressionsrate verwendet: ein 18-minütiges Video benötigt also ca. 4 GB Speicherplatz, ein einstündiges ca. 13 GB.

In Let's EDIT können Sie Videomaterial manuell erfassen und über die Software ausgeben.

#### Einstellen von temporären Laufwerken

Temporäre Laufwerke sind die Datenträger, auf denen erfasste AVI-Dateien, ausgegebene Mediendateien und gerenderte (verarbeitete) Effekte gespeichert werden.

Standardmäßig wird dafür das Verzeichnis "C:\Lets-Temp" ausgewählt; dieses Verzeichnis wird bei der Installation von Let's EDIT automatisch erstellt.

Obwohl Sie meistens mit den Echtzeitfunktionen Ihres Systems arbeiten werden, kann es vorkommen, dass Sie ein nicht echtzeitfähiges Plug-In verwenden möchten.

Achten Sie darauf, dass gerenderte Effekte auf einem videofähigen Laufwerk gespeichert werden, da sie andernfalls nicht richtig gerendet werden.

Da Sie die temporären Laufwerke nur einmal festlegen müssen, wird dieser Schritt jetzt ausgeführt.




#### Tipps

Standardmäßig befindet sich der temporäre Ordner auf Laufwerk C; es ist jedoch empfehlenswert, dafür nicht das Systemlaufwerk auszuwählen.

#### So legen Sie die temporären Laufwerke fest:

 Wählen Sie im Menü "Einstellungen" die Option Standardeinstellungen…



Auswählen der Option "Standardeinstellungen…" im Menü "Einstellungen"

2. Wählen Sie im Dialogfeld "Standardeinstellungen" die Registerkarte **Temporäre Laufwerke**.



Einstellen von temporären Laufwerken

- 3. Wählen Sie im Dropdown-Menü das gewünschte Laufwerk aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Das angegebene Laufwerk wird in der Liste angezeigt. Wenn Sie über mehrere Videolaufwerke verfügen, können Sie diese hier hinzufügen. Wenn eines voll ist, wird automatisch das nächste verwendet.



- 5. Nach dem Festlegen der temporären Laufwerke bleibt diese Einstellung so lange erhalten, bis Sie Let's EDIT entfernen oder neu installieren.
- 6. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld zu schließen.

#### **Manuelles Erfassen**

Mit Let's EDIT können Sie Filmmaterial mit einem DV-Camcorder oder -Gerät aufzeichnen und es für die Bearbeitung auf dem Computer erfassen. Let's EDIT-Hardwaregeräte können auch aus analogen Geräten wie Hi8-Kameras oder VHS-Geräten erfassen.


Let's EDIT bietet mehrere Möglichkeiten zum Erfassen von Filmmaterial. Die einfachste Methode ist, den DV-Camcorder mit einem FireWire-Anschluss zu verbinden und in den VCR-Modus zu setzen. Danach können Sie den Camcorder über die Gerätesteuerung in der Let's EDIT-Software bedienen.



Zum Erfassen fahren Sie einfach mithilfe der Schaltflächen **Zurückspulen** und **Vorspulen** die gewünschte Stelle des Camcorder-Bands an. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Aufnahme, um mit der Erfassung zu beginnen.

Let's EDIT erfasst das Filmmaterial und speichert es auf einem temporären Laufwerk auf der Festplatte Ihres Computers. Wenn mehrere Laufwerke vorhanden sind, können Sie auch ein anderes angeben.

- Öffnen Sie Let's EDIT und setzen Sie Ihre Kamera manuell in den Kameramodus.
- Wählen Sie im Menü "Einstellungen" die Option Als Referenz-AVI-Datei erfassen.



Option für die Remote-Erfassung

Weitere Informationen zu Referenz-AVI-Dateien finden Sie auf Seite 18.

Standardmäßig ist die Option **Keine Szenenerkennung beim Erfassen** deaktiviert. Daher ermittelt Let's EDIT Zeit-, Datums- und Timecode-Änderungen des Filmmaterials auf dem Camcorder und verwendet diese zum automatischen Trennen der Clips. Jeder neue Clip wird zum Bearbeiten im Bin-Fenster abgelegt.

Für die Bearbeitung eines nicht getrennten Clips sollten Sie diese Option allerdings aktivieren.

 Nach Abschluss des Erfassungsvorgangs klicken Sie in der Gerätesteuerung auf Stopp.



4. Wählen Sie den Eingangskanal für die Erfassung aus.



5. Für die Erfassung aus einem DV-Gerät klicken Sie in der Gerätesteuerung auf **Wiedergabe**.



6. Klicken Sie als Nächstes in der AVI-Steuerung auf Erfassen.





**Achtung** 

Es empfiehlt sich, den Camcorder erst nach dem Verbinden mit dem FireWire-Anschluss der Capture-Karte und dem FireWire-Kabel einzuschalten.

16

Stellen Sie sicher, dass das Filmmaterial auf dem Videolaufwerk erfasst wird (falls vorhanden). Klicken Sie zum Beenden des Erfassungsvorgangs in der AVI-Steuerung auf **Stopp**.

Schaltfläche "Stopp" zum Beenden der Erfassung



#### Weitere Informationen:


- "Batch-Erfassung" auf Seite 62.
- "Übergangslose Erfassung" auf Seite 68.

## Referenz-AVI-Dateien und AVI-Dateigrößenbeschränkung

Standard-AVI-Dateien haben eine maximale Größe von 2 GB. Dies entspricht erfasstem DV-Videomaterial mit einer Laufzeit von etwas mehr als 9 Minuten (abhängig von der Audio-Sample-Rate).

Mit der speziellen Referenz-AVI-Technologie von Canopus kann diese Beschränkung umgangen werden. Referenz-AVI-Dateien sind kleine AVI-Dateien, die auf andere Dateien mit den tatsächlichen Videodaten verweisen.

Beim Erfassen einer Referenz-AVI-Datei wird die benötigte Anzahl von 4-GB-Datendateien sowie eine gesonderte AVI-Datei erstellt, die auf die Datendateien verweist.





Achtung

Referenz-AVI-Dateien verwenden absolute Pfade für den Verweis auf die dazugehörigen Datendateien. Dies bedeutet, dass der gesamte Laufwerksund Verzeichnispfad einer Datendatei gespeichert wird. Aus diesem
Grund sollten die Datendateien einer Referenz-AVI-Datei nie
verschoben werden! Andernfalls kann die Referenz-AVI-Datei nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.



Info

Wenn Sie AVI-Dateien als Referenz-AVI erfassen möchten, aktivieren Sie im Menü "Einstellungen" die Option Als Referenz-AVI-Datei erfassen. Solange Als Referenz-AVI-Datei erfassen aktiviert ist, werden alle erfassten AVI-Dateien als Referenz-AVI erfasst. Alle AVI-Dateien mit einer Größe von mehr als 2 GB (etwa 9 Minuten) müssen als Referenz-AVI-Datei erfasst werden. Sie können aber auch mehrere 2-GB- oder kleinere Clips mithilfe der Batch-Erfassung oder der übergangslosen Erfassung aufzeichnen.

Darüber hinaus ist es möglich, Referenz-AVI-Dateien aus anderen AVI-Dateien zu erstellen. In diesem Fall verweist die neue AVI-Datei auf die ursprüngliche AVI-Datei (oder Referenz-AVI-Datei, sofern es sich bei der ursprünglichen Datei selbst um eine Referenz-Datei handelt). Auch in diesem Fall kann die Referenz-AVI-Datei nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden, wenn die ursprüngliche (referenzierte) AVI-Datei verschoben worden ist.

#### Schritt 1Erfassen

 $\overline{ }$ 

Schritt 2Bearbeiten und Trimmen



#### **Schritt 3Titel**



Schritt 4Übergänge und Effekte



Schritt 5Ausgeben von Videoprojekten



Info


Nicht mit einem Symbol gekennzeichnete Funktionen sind in Ihrer Version von Let's EDIT nicht verfügbar, da einige erweiterte Funktionen nur in Let's EDIT RT zur Verfügung stehen.

#### **Schritt 2 Bearbeiten und Trimmen**

Sie verfügen nun über das erforderliche Filmmaterial und können mit der Bearbeitung des Materials beginnen. Überlegen Sie sich auch, ob Sie Grafiken oder Spezialeffekte in Ihr Projekt einfügen möchten.


Alle Clips in der Bin können dem Videoprojekt einzeln hinzugefügt werden; klicken Sie dazu einfach auf den Clip und ziehen Sie ihn entweder in die Main AV-Timeline oder in die Insert AV-Timeline. In die Main AV-Timeline gezogene Clips werden automatisch an das Ende der Timeline angehängt, es sei denn, sie werden ausdrücklich zwischen zwei bereits vorhandene Clips positioniert.

Um alle Clips der Bin in die Timeline zu platzieren, wählen Sie **Bearbeiten** > **Clips automatisch anordnen**. Let's EDIT ordnet nun alle Clips der Bin in der Main AV-Timeline an. Die Reihenfolge der Clips in der Timeline folgt der Anordnung in der Bin (von links nach rechts und von oben nach unten). Um die Reihenfolge der Clips in der Bin zu ändern, klicken Sie einfach auf den betreffenden Clip und ziehen ihn an die gewünschte Position.




Clips, die sich bereits in der Timeline befinden, können durch Klicken und Ziehen an die gewünschte Position verschoben werden.

Auch das Entfernen unerwünschter Passagen im Filmmaterial ist in Let's EDIT äußerst einfach. Bewegen Sie den Mauszeiger einfach an den Anfang oder das Ende eines Clips (den In- oder Out-Punkt), bis er die Form eines Doppelpfeiles mit der Beschreibung In oder Out annimmt. Klicken Sie danach auf den Clip und ziehen Sie nach rechts oder links, je nachdem, ob Sie den Clip verlängern oder kürzen möchten. Auf diese Weise getrimmtes Filmmaterial wird nicht endgültig gelöscht und kann durch Ziehen oder über die Schaltfläche Rückgängig machen wiederhergestellt werden.



#### Weitere Informationen:

- "Hinzufügen von Clips zur Timeline" auf Seite 50.
- · "Arbeiten mit Clips in der DV-Bin" auf Seite 77.
- "Arbeiten mit Videoclips in der Timeline" auf Seite 78.
- "Arbeiten mit Audioclips in der Timeline" auf Seite 82.



Schritt 5Ausgeben von Videoprojekten

## Schritt 3 Hinzufügen von Titeln

Sie können Titel hinzufügen, die über dem Filmmaterial auf den Titelspuren angezeigt werden. Titel können aus Text bestehen und sogar Grafiken bzw. Logos beinhalten.

Der folgende Abschnitt enthält eine Anleitung zur Erstellung eines einfachen Titels.

 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Titel hinzufügen/ Titel bearbeiten.




2. Die Benutzeroberfläche wird in den Titelmodus versetzt.




Benutzeroberfläche zur Titelerstellung

Geben Sie einen Text ein. Dieser wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau**, um den Titel auf dem Video zu sehen.




 Zur Positionierung des Titels klicken Sie neben den Text, um die Texteingabe zu beenden; klicken Sie dann auf den Text und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle.



Positionieren des Titels durch Ziehen und Klicken

Über die Registerkarten "Attribute", "Farbe" und "Bewegung" können Sie zahlreiche Erscheinungsmerkmale des Titels wie Schatten, Umrahmung, Farbe und Bewegung festlegen.

6. Klicken Sie auf **OK**, um den Titel zu übernehmen und den Titelmodus zu verlassen. Der Titel wird auf der ersten Titelspur angezeigt.



Hinzufügen eines Titels




Info

Innerhalb eines Titels können mehrere Textebenen (mit jeweils unterschiedlichen Texteigenschaften) und Grafikebenen vorhanden sein. 7. Ähnlich wie einfache Übergänge können auch Titel in Echtzeit wiedergegeben werden. Sie können nun die Timeline abspielen und den Titel auf dem Video anzeigen.

Der vorliegende Titel wird einfach ein- und ausgeblendet. Auf der Registerkarte **Bewegung** des Titeldialogfelds stehen Optionen zur Verfügung, mit denen Sie Rutsch-, Wisch- und zahlreiche andere Bewegungen des Titels einstellen können. Dank mehrerer Titelspuren und der Möglichkeit, Grafiken mit Alphakey zu integrieren, können äußerst komplexe Effekte geschaffen werden.




In Let's EDIT können Sie die Anzahl der Titelspuren ändern. (Zulässige Höchstanzahl von Spuren: 10 in Let's EDIT RT und 4 in Let's EDIT.)



#### Weitere Informationen:

• "Hinzufügen von Titeln" auf Seite 97.



## Schritt 4 Übergänge und Effekte


Nachdem Sie die Clips in die richtige Reihenfolge gebracht haben, können Sie Ihrem Projekt Effekte hinzufügen. Diese reichen von einfachen Übergängen bis hin zu komplexeren Filtereffekten, wie beispielsweise **Chrominanz**.



#### Ein-/Ausblenden

Um Ihr Projekt aus einem schwarzen Hintergrund einzublenden, drücken Sie zunächst auf die **Bild-Auf-Taste**. Dadurch wird sichergestellt, dass der Effekt am Anfang des Projekts eingefügt wird. Klicken Sie dann auf **Effekte > Einblenden** und wählen Sie die gewünschte Länge der Einblendung.

Um Ihr Projekt in ein schwarzes Bild auszublenden, platzieren Sie den Timeline-Cursor an das Ende des Projekts, klicken auf **Effekte** > **Ausblenden** und wählen die gewünschte Länge der Ausblendung.



## Einfügen von Übergängen zwischen Clips

Übergänge sorgen für eine glatten Bildablauf zwischen einem Videoclip und dem nächsten. Sie reichen von subtilen Effekten wie Überblendungen bis hin zu dramatischeren Effekten wie Schiebeblenden.

 Fügen wir nun einen Übergang zwischen zwei Clips in der Timeline ein. Bewegen Sie den Timeline-Cursor an die Stelle, an der sich die beiden Clips treffen. Klicken Sie dazu in die Zeitleiste und ziehen Sie den Cursor mit der Maus.




Info
Let's EDIT beinhaltet

mehrere
Echtzeitübergänge mit
jeweils zahlreichen
Optionen und KeyframeFunktionalitäten. Weitere
Informationen dazu
finden Sie im Kapitel zu
Let's EDIT.

 Klicken Sie in der Symbolleiste auf Übergang hinzufügen. Dadurch wird der Standardübergang (1 Sekunde Überblendung) zwischen die Clips eingefügt.



Die beiden Clips in der Timeline überlappen sich. Unterhalb der Überlappung wird ein Block angezeigt.



 Da es sich hierbei um einen einfachen Let's EDIT-Übergang handelt, kann er in Echtzeit wiedergegeben werden.
 Der Timeline-Cursor befindet sich am Anfang des Übergangs. Drücken Sie zum Abspielen der Timeline die Leertaste oder klicken Sie in der AVI-Steuerung auf Wiedergabe.



r Leertaste oder Klicken auf die Schaltfläche "W



#### Inf

Das automatische Einund Ausblenden von Audio für Übergänge kann in den Standardeinstellungen deaktiviert werden. Der Übergang zwischen den Clips wird im Vorschaufenster wiedergegeben. Achten Sie auch darauf, wie das Audio des ersten Clip aus- und das des zweiten eingeblendet wird. Dies geschieht automatisch, wenn in Let's EDIT ein Übergang zwischen zwei Clips eingefügt wird.

#### Rendern von Übergängen


Da die Echtzeitbearbeitung direkt von der Geschwindigkeit Ihres Computers abhängt, ist die Anzahl der Echtzeiteffekte an einer bestimmten Stelle in der Timeline keinerlei Beschränkungen unterworfen. Es ist z. B. möglich, zwei Videoclips mit je einem Video-Filter und einem Übergang dazwischen zu erstellen.

Je nach Geschwindigkeit Ihres Systems ist es unter Umständen nicht möglich, alle Effekte in Echtzeit wiederzugeben. In diesem Fall wird die Wiedergabe entweder unterbrochen (wenn die Option "Wiedergabe bei Bildverlust anhalten" aktiviert ist) oder sie beginnt zu stottern. In solchen Fällen sollten Sie den Übergang rendern.

Beim Rendervorgang werden die überlappenden Teile der beiden Videoclips extrahiert, alle eventuell vorhandenen Filter darauf angewendet, der Übergang dazwischen verarbeitet und das Ergebnis auf dem temporären Laufwerk gespeichert. Wenn der Timeline-Cursor während der Wiedergabe auf eine gerenderte Passage trifft, werden die auf dem temporären Laufwerk gerenderten Daten abgespielt. Aus diesem Grund ist keine On-the-Fly-Verarbeitung des Übergangs durch das System erforderlich.

Wenn Sie einen Übergang rendern möchten, folgen Sie den unten stehenden Anweisungen.

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Timeline auf den Übergang.




Klicken auf den Übergang mit der rechten Maustaste

2. Wählen Sie im Popup-Menü die Option Rendern.



Auswählen der Option "Rendern" im Popup-Menü

 Der Timeline-Cursor bewegt sich während des Rendervorgangs durch den Übergang. Nach dem Rendern wird der Übergang dunkelblau angezeigt.



Gerenderter Übergang

Der Übergang bleibt so lange gerendert, bis Sie Änderungen an den Übergangseinstellungen oder den Videoclips vornehmen, wie z. B. Verlängern des Übergangs, Hinzufügen/Entfernen von Filtern oder Trimmen des Clips im Überlappungsbereich.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Alle Effekte auf der Timeline rendern



können Sie alle Effekte in der Timeline rendern.


#### Weitere Informationen:

- "Hinzufügen von Übergängen" auf Seite 92.
- Kapitel 4 "Übergangseinstellungen" auf Seite 181.

#### Hinzufügen von Video-Filtern


Die wohl nützlichste Funktion Ihres Let's EDIT-Bearbeitungspakets ist die breite Auswahl an Echtzeit-Video- und -Audio-Filtern. Im Gegensatz zu Übergängen wirken sich Filter nicht auf zwei, sondern auf einen Clip aus.

 Ziehen Sie einen AVI-Clip aus der DV-Bin an das Ende der Main AV-Spur.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Clip, den Sie gerade der Timeline hinzugefügt haben, und wählen Sie Video-Filter.


Klicken mit der rechten Maustaste auf den hinzugefügten Clip



Auswählen der Option "Video-Filter" im Popup-Menü




3. Daraufhin wird die Liste der Video-Filter angezeigt. Wählen Sie aus der Liste den Eintrag **Farbkorrektur**.



Let's EDIT-Video-Filterliste

4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Preset-Felds die Option Sepia 1. Dadurch erhält das Video eine Sepiatönung. Sie können den Effekt des Filters im Vorschaubereich sowie über die DV- und analogen Ausgänge anzeigen.



Auswählen von "Sepia 1" aus der Preset-Liste




#### Info

Die meisten komplexen Filter verfügen über Presets: diese stellen üblicherweise die einfachste Methode zum Einrichten eines Filters dar. Sie können jedoch einige oder alle Einstellungen nach Belieben ändern. Es ist auch möglich, eigene Presets zu speichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel zu den Video-Filtern.



Info

Achten Sie auf die abgeblendeten Schaltflächen für den Luminanz- und den Chromakev. Diese werden verwendet, um Videomaterial über anderes Videomaterial zu legen. Mit dem Luminanzkey können Sie bestimmte Helliakeitswerte transparent werden lassen. Mit dem Chromakev können Sie bestimmte Farbwerte transparent werden lassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel zu den Video-Filtern.  Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen für den Farbkorrekturfilter zu übernehmen.



rnehmen der aktuellen Einstellungen durch Klicken auf "

- 6. Klicken Sie auf **OK**, um die Auswahl des Video-Filters zu bestätigen.
- Achten Sie auf die diagonal verlaufenden Linien im Clip. Die von unten links nach oben rechts verlaufenden Linien geben an, dass ein Video-Filter auf den Clip angewendet wurde.



Clip mit angewendetem Video-Filter

8. Drücken Sie zum Wiedergeben der Timeline die **Leertaste** – der Clip wird nun mit einer Sepiatönung wiedergegeben.

Je nach Systemgeschwindigkeit und ausgewählten Filtern können Sie mehrere Filter kombinieren und sie in Echtzeit wiedergeben, um äußerst komplexe Effekte zu erstellen.

Beispielsweise können Sie die Bleistiftzeichnung mit dem Farbkorrekturfilter kombinieren, um so eine röntgenartigen Effekt zu erzielen.

Weitere Informationen:

- "Hinzufügen von Video-Filtern" auf Seite 109.
- Kapitel 5 "Video-Filtereinstellungen" auf Seite 205.

#### **Rendern von Filtern**

Da die Echtzeitbearbeitung direkt von der Geschwindigkeit Ihres Computers abhängt, ist die Anzahl der Echtzeitfilter auf einem bestimmten Clip keinerlei Beschränkungen unterworfen. Beispielsweise können auf einen Videoclip drei Filter angewendet werden: Alter Film, Panorama & Balance und Grafischer Equalizer.


Je nach Geschwindigkeit Ihres Systems ist es unter Umständen nicht möglich, den gefilterten Clip in Echtzeit wiederzugeben. In diesem Fall wird die Wiedergabe entweder unterbrochen (wenn die Option "Wiedergabe bei Bildverlust anhalten" aktiviert ist) oder sie beginnt zu stottern. In solchen Fällen sollten Sie den Clip zusammen mit den Filtern rendern.

Beim Rendervorgang werden die auf den Originalvideoclip angewendeten Filter verarbeitet, das Ergebnis als neuer Clip gespeichert und der alte Clip in der Timeline durch diesen ersetzt.


Wenn Sie einen Filtern rendern möchten, folgen Sie den unten stehenden Anweisungen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Filtereinstellungen wie gewünscht festgelegt haben. Nachdem der Clip gerendert und in der Timeline ersetzt wurde, ist es nicht mehr möglich, den Clip zu erweitern oder die Filtereinstellungen zu ändern.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gefilterten Clip, den Sie rendern möchten.






Wählen Sie im Popup-Menü die Option AVI-Datei erstellen.
 Falls der Clip größer als 2 GB (etwa 9 Minuten Laufzeit) ist, wählen Sie stattdessen Referenz-AVI-Datei erstellen.




4. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Eingabe des Speicherorts und des Dateinamens für den neuen Clip aufgefordert werden. Sie können entweder den Standardnamen übernehmen oder den Clip nach Wunsch umbenennen. Stellen Sie sicher, dass die neue AVI-Datei auf dem Videolaufwerk gespeichert wird.




Auswählen des Speicherorts und Benennen der neuen AVI-Datei

5. Let's EDIT verarbeitet den gefilterten Clip und speichert das Ergebnis unter dem angegebenen Namen.



Dialogfenster mit Verlaufsanzeige für das Rendern des Clips

6. Der neue Clip wird der DV-Bin hinzugefügt und der entsprechende Clip in der Timeline wird durch den neuen ersetzt.



Im Gegensatz zu gerenderten Übergängen verhalten sich gerenderte Videoclips wie erfasste Clips. Sie können ohne Auswirkung auf den Filter getrimmt und weiter bearbeitet werden, da der Filter bereits in die Clipdaten integriert worden ist.

HINWEIS: Filter auf Audioclips können nicht gerendert werden.

#### Hinzufügen von Audio-Filtern

Das Hinzufügen von Audio-Filtern auf Audio- und Videoclips erfolgt ähnlich dem Hinzufügen von Video-Filtern.

Befolgen Sie zum Hinzufügen eines Audio-Filters zu einem Clip die unten stehenden Schritte.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Clip, dem Sie gerade einen Video-Filter hinzugefügt haben, und wählen Sie **Audio-Filter**.


Klicken mit der rechten Maustaste auf den hinzugefügten Clip



Auswählen der Option "Audio-Filter" im Popup-Menü




2. Daraufhin wird die Liste der Audio-Filter angezeigt. Wählen Sie aus der Liste den Eintrag **Grafischer Equalizer**.




Let's EDIT-Audio-Filterliste

3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Preset-Felds die Option **Bass Boost**. Dadurch wird die Bassfrequenz im Clip betont.




Auswählen von "Bass Boost" aus der Preset-Liste

4. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen für den Bass Boost-Filter zu übernehmen.



Übernehmen der aktuellen Einstellungen durch Klicken auf "OK"

5. Klicken Sie im Dialogfeld "Audio-Filter" auf **OK**, um die Auswahl des Filters zu bestätigen.



 Achten Sie auf die diagonal verlaufenden Linien im Clip. Die von oben links nach unten rechts verlaufenden Linien geben an, dass ein Audio-Filter auf den Clip angewendet wurde.



Clip mit angewendetem Audio-Filter

Da der Audio-Filter einem Clip hinzugefügt wurde, auf den bereits ein Video-Filter angewendet wurde, sieht das Ergebnis so aus:



Clip mit angewendetem Audio- und Video-Filter

7. Drücken Sie zum Wiedergeben der Timeline die **Leertaste**. Der Clip wird nun mit Bassverstärkung wiedergegeben.

Je nach Systemgeschwindigkeit und ausgewählten Filtern können Sie mehrere Filter kombinieren und sie in Echtzeit wiedergeben, um äußerst komplexe Effekte zu erstellen.

Sie können z. B. eine Verzögerung mit einem High-Pass-Filter kombinieren.


Weitere Informationen:

- "Hinzufügen von Audio-Filtern" auf Seite 114.
- Kapitel 6 "Einstellungen für Audio-Filter" auf Seite 281.


#### Voice-Over

In der Extra Audio-Timeline können Sie ein Voice-Over (Erzählstimme) einfügen. Dazu müssen Sie ein Toneingabegerät wie z. B. ein Mikrofon an den Line In- oder Mikrofonanschluss Ihrer Computers anschließen.

 Legen Sie den Bereich fest, der mit einer Erzählstimme versehen werden soll. Ziehen Sie dazu den Timeline-Cursor, um die Punkte für die In-Marke und die Out-Marke auszuwählen. Wenn Sie den Voice-Over-Bereich festgelegt haben, wird dieser in der Zeitleiste durch einen blauen Balken gekennzeichnet.



 Klicken Sie in der AVI-Steuerung auf die Schaltfläche Voice-Over oder wählen Sie im Menü "Datei" die Option Voice-Over. Das Dialogfeld "Voice-Over" wird angezeigt.



- 3. Überprüfen Sie, ob das Toneingabegerät ordnungsgemäß an Ihrem Computer angeschlossen ist, und aktivieren Sie **Line In** oder **Mikrofon**, je nachdem, mit welchem Anschluss das Gerät verbunden ist. Stellen Sie bei Bedarf im Einstellungsfenster die Eingangslautstärke ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Der Timeline-Cursor befindet sich 3 Sekunden vor der in Schritt 1 beschriebenen In-Marke. Nun beginnt die Aufzeichnung.


Wenn der Timeline-Cursor an das Ende des ausgewählten Voice-Over-Bereichs gelangt, bleibt er 3 Sekunden nach der angegebenen **Out-Marke** stehen. Die aufgezeichnete Stimme des Erzählers wird auf einer der Audiospuren angezeigt und als neuer Audioclip in der DV-Bin gespeichert.


Die aufgezeichnete Stimme des Erzählers wird auf einer der

Aufgezeichnete Erzählstimme

#### **Anpassen der Audiopegel**


Die Linie in der Mitte des Clips stellt den Lautstärkepegel dar. Klicken Sie zum Anpassen der Audiopegel eines Clips auf die Linie, um einen Knoten hinzuzufügen, und ziehen Sie den Knoten danach nach oben bzw. unten.






Um einen Audioknoten zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie die Option **Anfasspunkt löschen**.





## Schritt 5 Ausgeben von Videoprojekten

Ein abgeschlossenes Videoprojekt kann in eine Vielzahl von verschiedenen Formaten, wie z. B. DV, VHS, MPEG und Streaming-Media-Formate exportiert (ausgegeben) werden.



#### **DV-Sync Record**

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Timeline an eine DV-Kamera oder ein DV-Gerät ausgeben können.

 Überprüfen Sie, ob die Timeline in Echtzeit wiedergegeben werden kann. Falls Teile der Timeline nicht in Echtzeit wiedergegeben werden können, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Effekte auf der Timeline rendern, um die Übergänge zu rendern.

Klicken auf "Alle Effekte auf der Timeline rendern" (falls nicht abgeblendet)



Wenn die Timeline immer noch nicht wiedergegeben werden kann, rendern Sie alle Clips mit Filtern (siehe vorheriger Abschnitt).

- 2. Legen Sie ein leeres Band in das DV-Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass es nicht schreibgeschützt ist.
- 3. Klicken Sie in der Gerätesteuerung auf die Schaltfläche Sync Rec.




Let's EDIT zeichnet die Timeline, beginnend an der aktuellen Bandposition, auf das DV-Band auf.

#### **Exportieren nach MPEG**

MPEG (Video-CD/DVD): Die MPEG-Kompression wird für größere Videoprojekte verwendet, um sie auf optischen Medien wie CDs und DVDs zu speichern. Let's EDIT verfügt über einen integrierten MPEG-Exporter zur Kompression Ihres Videoprojekts auf eine oder mehrere VCD- und DVD-kompatible Dateien.

Um ein Projekt nach MPEG zu exportieren, klicken Sie auf **Datei** > **Gesamte Timeline exportieren als...** > **Timeline als MPEG-Datei ausgeben...** Das MPEG-Exportfenster beinhaltet eine Auswahl von mehreren MPEG-Streamtypen. Die Voreinstellungen **Video CD** und **SVCD** sind dafür ausgelegt, automatisch eine mit gängigen Programmen zur Erstellung von Video-CDs kompatible Datei zu erstellen. Wenn Sie eine DVD-kompatible Datei erstellen möchten, wählen Sie entweder **MPEG2 Program Stream** oder **MPEG2 Elementary Stream**. Einer der beiden Streamtypen wird von Ihrer DVD-Software sicherlich unterstützt.



Nachdem Sie die Kodierungsoptionen festgelegt haben, geben Sie einen Namen und einen Speicherort für die MPEG-Datei(en) ein und klicken Sie auf **OK**. Da die Kodierungsgeschwindigkeit maßgeblich von der Systemgeschwindigkeit abhängt, erzielen Sie die besten Resultate, wenn der Rechner zu diesem Zeitpunkt keine zusätzlichen Aufgaben ausführen muss. Es empfiehlt sich meistens, die Kodierung zu MPEG z. B. nachts durchzuführen, wenn der Computer anderweitig nicht gebraucht wird. Nach abgeschlossener Kodierung können die Dateien in ein Programm zur Erstellung von VCDs/DVDs importiert wurden und auf eine geeignete Disk gebrannt werden.

#### Weitere Informationen:

- "Ausgeben Ihrer Produktion auf Band" auf Seite 125.
- "Exportieren der Timeline oder ein Segment der Timeline" auf Seite 127.

Die vorliegenden Anwendungen verfügen über weit mehr Funktionen, als in dieser Kurzanleitung beschrieben wurde. Nehmen Sie sich die Zeit, die Kapitel zu den einzelnen Anwendungen durchzugehen und sich mit den Funktionen vertraut zu machen.

# **Let's EDIT**


# **Kapitel 3**

## Arbeiten mit Let's EDIT

In diesem Kapitel werden Sie mit Let's EDIT vertraut gemacht. Um Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten mit Let's EDIT zu geben, werden die Funktionen des Programms einzeln beschrieben.

#### Let's EDIT-Benutzeroberfläche

Mit Let's EDIT können Sie erfasstes Videomaterial bearbeiten und ausgeben. Dazu bietet die Anwendung Funktionen für die Wiedergabe auf dem Bildschirm, Titelerstellung, Übergänge, Kamera-/Gerätesteuerung und Ausgabe.



Das Let's EDIT-Fenster besteht aus acht Hauptbereichen:

- Symbolleiste Enthält Schaltflächen für häufig verwendete Menübefehle.
- Videobereich Zeigt die Videoein- bzw. Videoausgabe von bzw. zum analogen Gerät oder DV-Gerät. Die Wiedergabe der Timeline wird ebenfalls hier angezeigt.
- 3. **Timeline** Zeigt Videoclips, Übergänge, Audioclips und Titel an, die in der Produktion verwendet werden.
- 4. **Eingangsauswahl** Schaltflächen zur Auswahl des Eingangskanals für die Erfassung


- Gerätesteuerung Enthält einen Schieberegler und Steuerelemente zur Wiedergabe auf einem angeschlossenen DV-Gerät. Es stehen außerdem Schaltflächen für die Aufnahme und die synchronisierte Aufnahme auf dem angeschlossenen DV-Gerät zur Verfügung.
- DV-Bin Enthält Video-, Audio- und Bitmap-Clips zur Verwendung in der Produktion.
- AVI-Steuerung Enthält Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe einer geladenen AVI-Datei, eine Schaltfläche für den Beginn der Aufnahme auf dem angeschlossenen DV-Gerät, Trimmschaltflächen und einen Schieberegler für das Scrubbing im Video.
- Statusleiste Bietet Informationen zum DV-Gerät und zeigt die Funktion der Schaltfläche an, auf der sich der Mauszeiger gerade befindet.

#### **Timeline**

Die Let's EDIT-Timeline besteht aus Main AV, Insert AV, Titelspuren und Audiospuren.

Standardmäßig werden 9 Spuren angezeigt: Film und Main AV, Insert AV, fünf Titelspuren, Ex Audio 1 und Ex Audio 2.

Die Anzahl der angezeigten Spuren kann in den Standardeinstellungen geändert werden.



Auf der Image-Spur werden Miniaturansichten des Videos auf der Main AVund der Insert AV-Spur angezeigt. Diese Spur kann bei Bedarf deaktiviert werden.

Bei der Main AV-Spur handelt es sich um die Hauptvideospur. Wenn Sie Videoclips in diese Spur ziehen, werden sie aufeinander folgend angeordnet. Auf dieser Spur können Sie auch Effekte und Übergänge zwischen den einzelnen Clips hinzufügen.

Die Insert AV-Spur dient zum Platzieren von Videomaterial oberhalb des Main AV-Videos. Die hier abgelegten Videoclips werden über das entsprechende Video auf der Main AV-Spur gelegt. Die Insert AV-Spur wird auch für Chroma- und Lumakeys (B-im-B) verwendet.

Die Titelspuren dienen zum Platzieren von Titeln und Grafiken auf dem Video.

Mithilfe der Spuren Ex Audio 1 und Ex Audio 2 können Sie Ihrem Video zusätzliches Audiomaterial wie Musik hinzufügen.

#### Hinzufügen von Clips zur Timeline

Klicken Sie zum Hinzufügen eines Clips aus der DV-Bin zur Timeline auf den Clip und ziehen Sie ihn in die Timeline. Der Clip wird an der Stelle hinzugefügt, an der Sie ihn ablegen.



Videoclips (AVI-Dateien) und Standbilder (unterstützte Dateitypen siehe oben) können sowohl auf der Main AV- als auch der Insert AV-Spur platziert werden.

Audioclips (WAV-Dateien) können auf den Spuren Ex Audio 1 und Ex Audio 2 abgelegt werden.

Um alle Videoclips aus der DV-Bin vor dem Clip zu platzieren, auf dem der Timeline-Cursor gerade steht, wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option Clips automatisch anordnen. Um alle Clips hinter diesem Clip anzuordnen, wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option Clips in umgekehrter Reihenfolge anordnen.



Clips werden in der Timeline als farbige Blöcke angezeigt. Blaue Blöcke stehen für Clips mit 48-kHz-Audio, grüne für Clips mit 44,1-kHz-Audio und gelbe für Clips mit 32-kHz-Audio.

#### **Ersetzen von Clips in der Timeline**

Um einen Clip in der Timeline durch einen Clip aus der Bin zu ersetzen, halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt, ziehen Sie den Clip aus der Bin und legen Sie auf dem zu ersetzenden Clip in der Timeline ab.

Farbclips und Clips aus Standbildern werden automatisch an die Länge des ersetzten Clips angepasst. Andere Clips werden als Ganzes eingefügt.

Wenn Sie einen Clip ersetzen möchten und den Ersatzclip bereits auf die Länge des Originalclips getrimmt haben, halten Sie die **Strg-** und **Umschalttaste** gedrückt und ziehen Sie den Clip auf den zu ersetzenden Clip in der Timeline.

#### **Steuern der Timeline**

#### Anpassen der Zeitskala

Es kann vorkommen, dass Sie die Timeline zur Feineinstellung vergrößern oder verkleinern müssen oder eine bestimmte Stelle finden möchten.


Mit dem Schieberegler für die Zeitskala bestimmen Sie die Anzeige der Timeline. Schieben Sie den Regler nach ganz links zur Anzeige eines einzigen Bilds und nach ganz rechts für eine an den Bildschirm angepasste Anzeige. Die Skala ist folgendermaßen unterteilt: 1 Bild, 10 Bilder, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute und angepasst.



Schieberegler für die Zeitskala

# **Shuttle-/Jog-Steuerung in der Timeline** mit Microsoft Intellimouse

Ändern der Zeitskala



Bildlaufleiste der Timeline (links/rechts)

#### **Scrubbing**

Zum Scrubben in der Timeline können Sie klicken und den Mauszeiger über die Timeline ziehen.



Bei Verwendung einer Intellimouse (oder eines kompatiblen Zeigegeräts) können Sie auch mit dem Bildlaufrad in der Timeline von Bild zu Bild gehen. Bewegen Sie das Rad nach vorn, um einen Schritt nach vorn zu gehen, und nach hinten, um einen Schritt nach hinten zu gehen.

Sie können dazu auch die Schaltflächen **Nächstes Bild** und **Vorheriges Bild** in der AVI-Steuerung verwenden.

#### Schleifenwiedergabe


Standardmäßig wird die Wiedergabe eines Videos am Ende der Timeline angehalten. Durch Aktivieren der Option **Wiedergabe wiederholen** im Menü **Einstellungen** springt der Cursor am Ende der Timeline wieder an den Anfang und die Wiedergabe beginnt von neuem.

#### **Scrubbing mit Audio**


Es ist möglich, während des Scrubbings in der Timeline Audio abzuhören. Audio aus den Main AV-, Insert AV-, Ex Audio 1- und Ex Audio 2-Spuren wird zusammengemischt und während des Scrubbings wiedergegeben. Da durch das Audio-Scrubbing die Reaktionszeit des Computers möglicherweise reduziert wird, können Sie diese Funktion auch deaktivieren; wählen Sie dazu im Menü Einstellungen die Option Audio Scrub-Modus.

#### **Ripple Editing**

Durch die Ripple Editing-Funktion werden Insert AV-, Titel- und Ex Audio-Clips fest mit dem entsprechenden Main AV-Bild verknüpft. Wenn Ripple Editing aktiviert ist und ein Clip der Main AV-Spur hinzugefügt oder aus ihr entfernt wird, werden Insert AV-, Titel und Ex Audio-Spuren auch verschoben, sodass die Verknüpfung aufrecht bleibt.



Löschen des ersten Clips mit aktiviertem Ripple Editing



Löschen des ersten Clips mit deaktiviertem Ripple Editing

Bei aktiviertem Ripple Editing wird die Bezeichnung der Main AV-Spur blau angezeigt.

#### **Shuttling**

Mithilfe der Shuttle-Leiste in der AVI-Steuerung können Sie das Video im Shuttle-Verfahren durchgehen. Klicken Sie auf den Schieberegler und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle im Video.



Klicken und Ziehen des Schiebereglers zum schnellen Durchgehen des Videos

Bei Verwendung einer Intellimouse (oder eines kompatiblen Zeigegeräts) drücken Sie auf das Bildlaufrad, um den Shuttle-Modus zu aktivieren. Bewegen Sie das Rad nach vorn, um nach vorn zu gehen. Bewegen Sie das Rad nach hinten, um nach hinten zu gehen. Die folgenden Shuttle-Geschwindigkeiten sind verfügbar: 1/4, 1/2, 1 x, 2 x, 4 x, 8 x, 10 x, 20 x und 40 x.

#### Wiedergabe

Für die Wiedergabe der Timeline können Sie entweder die Leertaste drücken oder die AVI-Steuerung verwenden.



**AVI-Steuerung** 

# Setzen von In- und Out-Punkten in der Timeline

Durch Setzen von In- und Out-Punkten können Sie einen Bereich der Timeline für die Wiedergabe oder den Export markieren.

Wählen Sie dazu im Untermenü "Markieren" des Menüs "Bearbeiten" die Option In-Marke setzen bzw. Out-Marke setzen oder klicken Sie in der AVI-Steuerung auf die Schaltflächen In-Marke setzen bzw. Out-Marke setzen.

Auswählen der Option "In-Marke setzen" oder "Out-Marke setzen" im Menü "Bearbeiten"




Oder: Klicken auf "In-Marke setzen" oder "Out-Marke setzen" in der AVI-Steuerung



Nachdem Sie die In- und Out-Punkte gesetzt haben, können Sie den markierten Bereich wiedergeben und exportieren oder zu den gesetzten In- bzw. Out-Punkten springen.

Der markierte Bereich der Timeline wird durch einen blauen Balken oberhalb gekennzeichnet.



Markierter Bereich der Timeline

#### **Ein- und Ausblenden von Spuren**

Alle Spuren außer Main AV können durch Klicken auf die Spurbezeichnung ausgeblendet werden. Eine weiße Spurbezeichnung gibt an, dass die Spur in der Ausgabe nicht angezeigt wird.

Klicken auf die Spurbezeichnung zum Ein- und Ausblenden



## Ändern der Anzeige der Main AV-Spur

Standardmäßig wird die Main AV-Spur mit einer Linie mittlerer Stärke und einer Audiopegellinie angezeigt.

Wenn Sie den Mauszeiger über die Main AV-Spurbezeichnung bewegen, nimmt er die Form eine Doppelpfeils an. Anschließend können Sie die Anzeige der Main AV-Spur durch Klicken ändern.


Die Anzeige der Main AV-Spur wird in der folgenden Reihenfolge geändert: Standard (einfache Linie mit mittlerer Stärke und Audiopegel), einfache dicke Linie, doppelte dünne Linien ohne Audiopegel, doppelte dicke Linien, doppelte dicke Linien, einfache dünne Linie und Rückkehr zur Standardanzeige.



Main AV-Spur in der Standardanzeige (einfache mittlere Linie mit Audiopegel)



Main AV-Spur (einfache dünne Linie)



Main AV-Spur (doppelte dicke Linie)

Wenn die Main AV-Spur mit einer doppelten Linie angezeigt wird, ist die Position des Übergangs leicht erkennbar.

Bei dünnen Linien ist der Audiopegel ist ausgeblendet.

Diese Art der Anzeige ist nützlich, wenn Sie an AV-Clips arbeiten, ohne den Audiopegel zu ändern.

#### Einstellen von temporären Laufwerken

Temporäre Laufwerke sind die Datenträger, auf denen erfasste AVI-Dateien, ausgegebene Mediendateien und gerenderte (verarbeitete) Effekte gespeichert werden.

Standardmäßig wird dafür das Verzeichnis "C:\Lets-Temp" ausgewählt; dieses Verzeichnis wird bei der Installation von Let's EDIT automatisch erstellt.

Obwohl Sie meistens mit den Echtzeitfunktionen Ihres Systems arbeiten werden, kann es vorkommen, dass Sie ein nicht echtzeitfähiges Plug-In verwenden möchten.

Achten Sie darauf, dass gerenderte Effekte auf einem videofähigen Laufwerk gespeichert werden, da sie andernfalls nicht richtig gerendert werden.

Da Sie die temporären Laufwerke nur einmal festlegen müssen, wird dieser Schritt jetzt ausgeführt.




#### **Tipps**

Standardmäßig befindet sich der temporäre Ordner auf Laufwerk C; es ist jedoch empfehlenswert, dafür nicht das Systemlaufwerk auszuwählen.

#### So legen Sie die temporären Laufwerke fest:


1. Wählen Sie Einstellungen > Standardeinstellungen.



Auswählen der Option "Standardeinstellungen" im Menü "Einstellungen"

 Wählen Sie im Dialogfeld Standardeinstellungen die Registerkarte Temporäre Laufwerke.

 Wählen Sie im Dropdown-Menü Laufwerk das gewünschte Laufwerk aus.



Einstellen von temporären Laufwerken

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das angegebene Laufwerk wird in der Liste angezeigt. Wenn Sie über mehrere Videolaufwerke verfügen, können Sie diese hier hinzufügen. Wenn eines voll ist, wird automatisch das nächste verwendet. Die Reihenfolge der Laufwerke können Sie mit den Schaltflächen "Reihenfolge nach oben" bzw. "Reihenfolge nach unten" nachträglich ändern.



 Nach dem Festlegen der temporären Laufwerke bleibt diese Einstellung so lange erhalten, bis Sie diese ändern oder Let's EDIT entfernen bzw. neu installieren. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.



# Einstellen des Bildseitenverhältnisses

In Let's EDIT können Sie sowohl mit 4:3- als auch 16:9-DV-Clips arbeiten. Es ist allerdings nicht möglich, 4:3- und 16:9-Clips im gleichen Projekt zu verwenden. Bei der Bearbeitung im Bildseitenverhältnis 16:9 werden auch Übergänge und Titel im Verhältnis 16:9 gerendert, um die korrekte Anzeige auf einem Breitbildschirm zu gewährleisten.

Aktivieren Sie dazu im Menü "Einstellungen" die Option **16:9-Modus**. Um das Video im 4:3-Modus zu bearbeiten, deaktivieren Sie im Menü "Einstellungen" die Option **16:9-Modus**.



## **Batch-Erfassung**

Bei der Batch-Erfassung können Sie lediglich die gewünschten Segmente des Videos markieren und diese gleichzeitig in einem Arbeitsschritt erfassen.

#### So stellen Sie die Batch-Erfassung ein:

 Klicken Sie in der Symbolleiste von Let's EDIT auf die Schaltfläche Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung oder wählen Sie im Menü "Datei" die Option Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung.


Klicken auf die Schaltfläche "Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung"



Oder: Auswählen der Option ""Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung" im Menü "Datei"



2. Daraufhin wird das Dialogfeld "Erfassung" angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die **Erfassungsmethode** auf **Batch** gesetzt ist.



Fenster "Erfassung"

 Geben Sie einen Namen für den zu erfassenden Clip ein. Wenn Sie über ein eigenes Videolaufwerk verfügen, stellen Sie sicher, dass der Clip dort gespeichert wird.



4. Verwenden Sie die Gerätesteuerung, um den Anfang des zu erfassenden Bereichs auf dem Band anzufahren.

Verwenden der Gerätesteuerung zum Anfahren des zu erfassenden Bereichs



Klicken Sie auf die Schaltfläche In-Marke. Der In-Punkt wird automatisch gesetzt.



Spulen Sie das Band bis an das Ende des zu erfassenden Segments vor.

> Verwenden der Gerätesteuerung zum Anfahren des Bereichsendes auf dem Band



 Klicken Sie auf die Schaltfläche Out-Marke. Der Out-Punkt wird automatisch gesetzt.






Es ist zwar möglich, die Clips in der Erfassungsliste in einer anderen Reihenfolge als der auf Band anzuordnen, allerdings wird dadurch die Erfassung deutlich verlangsamt. Achten Sie darauf, nicht über den bespielten Bereich der Bands hinaus zu erfassen oder Punkte in nicht bespielten Bereichen zu setzen. Bei In-Punkten auf den

ersten 10-20 Sekunden eines Bands können

 Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um den ausgewählten Clip in die Erfassungsliste aufzunehmen. Der Clip wird am unteren Rand des Erfassungsfensters angezeigt.



 Wiederholen Sie die Schritte 5-9 für jeden weiteren Clip, den Sie erfassen möchten. Der Dateiname wird automatisch mit einer höheren Nummer versehen.


10. Klicken Sie auf **Erfassen**, um mit der Erfassung zu beginnen. Die ausgewählten Clips werden erfasst und auf Festplatte gespeichert.



# Ändern, Speichern und Laden von Erfassungslisten

#### So wählen Sie einen Eintrag in der Erfassungsliste aus:

1. Klicken Sie auf die Nummer links neben dem Eintrag.



 Sie können die In- und Out-Punkte eines Eintrags in der Erfassungsliste ändern, indem Sie ihn auswählen, die Punkte ändern und auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken.



3. Um die Position eines Eintrags der Erfassungsliste zu ändern, klicken Sie auf die Schaltflächen Gehe nach oben bzw. Gehe nach unten. Wenn Sie die Clips in einer anderen Reihenfolge als auf dem Band markiert haben, ist es unter Umständen empfehlenswert, die Clips neu anzuordnen.



4. Zum Löschen eines Clips wählen Sie ihn aus und klicken auf Löschen.



5. Um alle Einträge in der Liste zu löschen, klicken Sie auf Alles löschen.



6. Sie können die Liste der Einträge in einer Erfassungslistendatei speichern; klicken Sie dazu auf **Speichern**. Daraufhin wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie den Dateinamen eingeben können. Das Speichern von Erfassungslisten ist besonders dann nützlich, wenn Sie in Zukunft Clips von einem Masterband neu erfassen müssen.

Laden(Y)..

nen (Speichern(H).



 Sie können eine Liste von Clips aus einer Erfassungslistendatei laden, indem Sie auf Laden klicken. Suchen Sie die gewünschte Erfassungslistendatei und klicken Sie auf Öffnen. Die Liste wird in der Erfassungsliste angezeigt.



 Nach Abschluss der Erfassung werden die Clips in der Wiedergabeliste angezeigt.

#### **Wichtiger Hinweis zum Timecode**

Wenn Ihr Band einen nicht durchgängigen Timecode oder einen Timecode mit Wiederholung desselben Werts aufweist, können bei der Batch-Erfassung Probleme auftreten. Let's EDIT findet unter Umständen das Bild nicht, wenn über den aktuellen Timecode-Satz hinaus gesucht wird.

Aus diesem Grund ist äußerst wichtig, dass das Band einen durchgängigen Timecode aufweist. Es ist durchaus üblich, neue Bänder vorzucodieren (Striping), indem das gesamte Band in einem Durchgang mit Schwarz bespielt wird und auf diese Weise ein durchgängiger Timecode garantiert wird.

Der Timecode wird üblicherweise bei Entfernen des Bands aus der Kamera zurückgesetzt. Wenn Sie ein Band ohne Timecode während der Aufnahme entfernen oder erneut einlegen, spulen Sie es nach dem Einlegen an eine Stelle, an der Timecode vorhanden ist, und fahren Sie von dort aus mit der Aufnahme fort.

Es ist darüber hinaus äußerst empfehlenswert, 10-20 Sekunden schwarzen Vorlauf am Anfang jedes Bandes einzufügen.

# Übergangslose Erfassung

Mithilfe der übergangslosen Erfassung können Sie ein Videosegment als eine Reihe von separaten AVI-Dateien erfassen. Die übergangslose Erfassung ist besonders dann nützlich, wenn Sie AVI-Dateien in andere Programme exportieren oder ein erfasstes Segment über unterschiedliche Laufwerke bzw. Verzeichnisse hinweg verteilen müssen.

#### So öffnen Sie das Fenster der übergangslosen Erfassung:

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung** oder wählen Sie im Menü "Datei" die Option **Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung**.


Klicken auf die Schaltfläche "Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung"



Oder: Auswählen von "Datei > Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung"



Das Fenster **Erfassung** wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollfeld **Übergangslos** aktiviert ist.



Fenster "Erfassung"

 Geben Sie einen Namen für den zu erfassenden Clip ein. Wenn Sie über ein eigenes Videolaufwerk verfügen, stellen Sie sicher, dass der Clip dort gespeichert wird.




Angeben des AVI-Dateinamens

2. Ermitteln Sie die Länge des zu erfassenden Clips, ziehen Sie ein Bild ab und geben Sie diesen Wert (in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern) in das Feld "Out" ein. Die Subtraktion eines Bilds ist notwendig, da das erste Bild bei 00:00:00;00. erfasst wird.



Einstellen der Erfassungslänge

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einfügen**. Der Dateiname und die Länge werden in der Clipliste angezeigt.



- Wenn Sie die Erfassung verlängern (d. h. einen weiteren Clip hinzufügen) möchten, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5. Der Dateiname wird automatisch mit einer höheren Nummer versehen.
- 5. Verwenden Sie die für Ihre Bearbeitungsanwendung geeignete Methode, um das Band für die Erfassung vorzubereiten.



**Tipps** 

Bei DV-Quellen verwenden Sie die Gerätesteuerung, um den Anfang des zu erfassenden Bereichs auf dem Band anzufahren.

Verwenden der Gerätesteuerung zum Positionieren des Bandes kurz vor dem zu erfassenden Bereich





**Tipps** 

Bei analogen Quellen und Verwendung der Medienkonvertierung benutzen Sie die Steuerelemente der Kamera bzw. des Geräts, um die Wiedergabe kurz vor Beginn des zu erfassenden Bereichs anzuhalten.

6. Verwenden Sie die für Ihre Bearbeitungsanwendung geeignete Methode, um mit der Erfassung zu beginnen.

Bei DV-Quellen klicken Sie auf die Schaltfläche **Erfassen**. Die in der Erfassungsliste angegebenen Dateien werden erfasst.




Bei analogen Quellen setzen Sie die Wiedergabe mithilfe der Steuerelemente der Kamera bzw. des Geräts fort und klicken sofort im Anschluss auf die Schaltfläche **Erfassen**.

 Nach Abschluss der Erfassung werden die Clips in der Wiedergabeliste angezeigt.


# Ändern, Speichern und Laden von Erfassungslisten

Sie können die Liste der Clips in einer Erfassungslistendatei speichern; klicken Sie dazu auf **Speichern**. Daraufhin wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie den Dateinamen eingeben können. Das Speichern von Erfassungslisten ist besonders für gemeinsame Clipzeiten und -längen nützlich.



#### So laden Sie eine Liste von Clips aus einer Erfassungsliste:

 Klicken Sie auf die Schaltfläche Laden. Suchen Sie die gewünschte Erfassungslistendatei und klicken Sie auf Öffnen. Die Liste wird in der Erfassungsliste angezeigt.



# Laden von Clips zur Bearbeitung

Bevor Sie Audio- und Videomaterial oder Bitmaps in Let's EDIT verwenden können, müssen Sie diese verfügbar machen. Laden Sie sie dazu in die DV-Bin.


Gehen Sie dabei folgendermaßen vor.

 Klicken Sie in der Symbolleiste auf Clip zum Bin-Fenster hinzufügen oder wählen Sie im Menü "Datei" die Option Clip zum Bin-Fenster hinzufügen, um das entsprechende Dialogfeld zu öffnen.

Klicken auf "Clip zum Bin-Fenster hinzufügen" in der Symbolleiste



Oder: Doppelklicken in einen leeren Bereich der DV-Bin



Oder: Auswählen von "Clip zum Bin-Fenster hinzufügen" im Menü "Datei"



 Das Dialogfeld zum Hinzufügen von Clips im Bin-Fenster wird angezeigt. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie laden möchten, und klicken Sie auf Öffnen.



3. Die ausgewählten Clips werden in der DV-Bin angezeigt.

#### **Unterstützte Cliptypen**

Let's EDIT unterstützt die folgenden Dateitypen als Clips:


- Video for Windows-Dateien (.AVI), komprimiert mit Canopus-DV CODEC, Bildgröße 720 x 480 (NTSC) oder 720 x 576 (PAL)
- PCM Wave-Dateien (.WAV) mit 32 kHz 16 Bit Stereo, 44,1 kHz 16 Bit Stereo oder 48 kHz 16 Bit Stereo
- 3. Windows Bitmap-Bilder (.BMP, .DIB, .RLE)
- 4. FlashPix-Bilder (.FPX)
- 5. Compuserve Graphic Interchange Format-Bilder (.GIF)
- Joint Photographic Experts Group-Bilder (.JPG, .JPEG)
- 7. JFIF-Bilder (.JFIF)
- 8. PICT-Bilder (.PIC, .PICT)
- 9. MacPaint-Bilder (.PNTG, .PNT, .MAC)
- 10. Adobe Photoshop PSD-Bilder (.PSD)
- 11. QuickTime Image-Bilder (.QTI, .QTIF)
- 12. Silicon Graphics-Bilder (.SGI, .RGB)
- 13. Truevision TARGA-Bilder (.TGA, .TARGA, .VGA, .ICB, .VST)

- 14. Tagged Image-Bilder (.TIF, .TIFF)
- 15. Title Data File (.TDF), Let's EDIT-Titeldatendateien

Wenn Sie Daten eines anderen Typs in Ihrem Projekt verwenden möchten, müssen Sie diese mithilfe eines Drittanbieterprogramms in eine der oben genannten Dateien umwandeln. Let's EDIT kann keine Dateien anderen Typs verarbeiten. Darüber hinaus ist es auch nicht möglich, NTSC- und PAL-Clips in der gleichen Timeline zu verwenden.

#### Einschnappen auf Clipränder

Beim Ziehen von Clips in die Timeline können Sie einstellen, ob der Clip am nächsten Cliprand bzw. der nächsten Cliptrennung einrasten soll. Aktivieren Sie dazu im Menü **Einstellungen** die Option **Automatisches Einschnappen**.




#### Speichern von Standbildern

Das Bild am Timeline-Cursor kann als Standbilddatei gespeichert werden.




Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option **Als Standbild speichern**, um das Dialogfeld "Als Standbild speichern" zu öffnen.



#### **Anzeigen von Timecode auf dem Video**

Timecode kann auf der Videoausgabe (sowohl analog als auch DV) angezeigt werden, indem Sie im Menü "Ansicht" die Option **Timecode in das Video einblenden** aktivieren. Der Timecode beginnt bei 00:00:00:00 am Anfang der Timeline.



## Arbeiten mit Clips in der DV-Bin

## **Anordnen von Clips**

Um einen Clip innerhalb der DV-Bin zu verschieben, klicken Sie darauf, ziehen Sie ihn über den Clip, vor dem Sie ihn positionieren möchten, und lassen Sie die Maustaste los.



## **Trimmen von Clips**

Bei AVI- oder WAV-Dateien ist ein Clip in der Bin lediglich ein Verweis auf den Anfangs- und Endpunkt der Datei. Daher können verschiedene Clips in der Bin auf verschiedenen Segmente der gleichen AVI- oder WAV-Datei verweisen.

#### **Entfernen von Clips**

Zum Entfernen eines Clips aus der DV-Bin klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Clip entfernen**.



#### Löschen von Clips von der Festplatte



Zum Löschen eines Clips von der Festplatte klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Datei löschen**.



Seien Sie beim Verwenden dieser Option äußerst vorsichtig, denn sie kann nicht rückgängig gemacht werden.

## Arbeiten mit Videoclips in der Timeline

#### **Anordnen von Clips**

Zum Verschieben eines Clips innerhalb der Timeline klicken Sie darauf und ziehen Sie ihn an eine neue Position. Es ist auch möglich, Clips mithilfe der Schaltflächen **Ausschneiden**, **Kopieren** und **Einfügen** der Symbolleiste zu verschieben.




#### **Trimmen von Clips**


Ein Videoclip in der Timeline ist lediglich ein Verweis auf den Anfangs- und Endpunkt einer AVI-Datei. Daher können verschiedene Clips in der Timeline auf verschiedenen Segmente der gleichen AVI-Datei verweisen.

Ein Clip in der Timeline kann auf eine der vier folgenden Methoden getrimmt werden:

- 1. Ziehen des Clipendes mithilfe der Maus
- Klicken auf den Clip mit rechten Maustaste und Auswählen von Clip kürzen, um das Dialogfeld "Kürzen" anzuzeigen



- Verscheiben des Timeline-Cursors auf den gewünschten In- oder Out-Punkt oder Klicken auf die Schaltfläche In oder Out in der AVI-Steuerung
- 4. Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option Clip kürzen



Je nach persönlicher Vorliebe und aktueller Situation können Sie eine der vier Methoden verwenden. Wenn Sie den Timecode kennen, an dem Sie trimmen möchten, empfiehlt sich die Verwendung des Dialogfelds "Kürzen". Wenn Sie ganz genau arbeiten müssen und die gesamte AVI-Datei ansehen möchten, empfiehlt sich das Öffnen des Clips in der Let's EDIT-Videoanzeige. Wenn Sie den Clip nur leicht kürzen oder verlängern möchten, ist das Ziehen mit der Maus die schnellste Methode.

#### **Trennen von Clips**

Sie können einen Videoclip in zwei separate Clips teilen, indem Sie den Cursor an der betreffenden Stelle positionieren, in der Symbolleiste auf **Trennen** klicken oder mit der rechten Maustaste auf den Clip klicken und im Popup-Menü die Option **Trennen** wählen.



Oder: Auswählen von "Trennen" im Kontextmenü




#### **Entfernen von Clips**


Zum Entfernen eines Clips aus der Timeline klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Löschen**.



#### **Anpassen der Audiopegel**

Die Linie in der Mitte des Clips stellt den Lautstärkepegel dar. Klicken Sie zum Anpassen der Audiopegel der Clips auf die Linie, um einen Knoten hinzuzufügen, und ziehen Sie den Knoten dann nach oben bzw. unten.






Zum Anpassen aller Pegelpunkte in einem Clip halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt, positionieren Sie den Mauszeiger auf der Audiolinie und ziehen Sie nach oben bzw. unten.

Zum Anpassen der Pegel aller Clips in der Main AV-Spur halten Sie die **Umschalt-** und **Strg-Taste** gedrückt, positionieren Sie den Mauszeiger auf der Audiolinie und ziehen Sie nach oben bzw. unten.

Um einen Audioknoten zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie die Option "Anfasspunkt löschen".



# Verschieben von Clips auf eine andere Spur

Clips in der Timeline können auf andere Spuren verschoben werden. Klicken Sie auf den Clip und ziehen Sie ihn auf eine andere Spur oder in das Bin-Fenster. Um einen Clip zu kopieren anstatt zu verschieben, halten Sie während des Ziehens die **Strg-Taste** gedrückt.

#### Verknüpftes Trimmen von Clips

Sie können die Länge von Clips ändern, ohne dass sich dies auf die Gesamtzeit des Videos auswirkt. Positionieren Sie den Mauszeiger auf die Trennung zwischen zwei Clips und drücken Sie die **Alt-Taste**. Der

Mauszeiger nimmt die folgende Form an:




Trennlinie und schieben Sie die In- und Out-Punkte der beiden Clips zusammen. Dadurch wird die Trennung verschoben.

## Arbeiten mit Audioclips in der Timeline

#### **Anordnen von Clips**

Zum Verschieben eines Clips innerhalb der Timeline klicken Sie darauf und ziehen Sie ihn an eine neue Position. Es ist auch möglich, Clips mithilfe der Schaltflächen **Ausschneiden**, **Kopieren** und **Einfügen** der Symbolleiste zu verschieben.




## **Trimmen von Clips**

Ein Audioclip in der Timeline ist lediglich ein Verweis auf den Anfangs- und Endpunkt einer WAV-Datei. Daher können verschiedene Clips in der Timeline auf verschiedenen Segmente der gleichen WAV-Datei verweisen.



Angeben eines neuen Werts für Zeit und Bilder



#### **Trennen von Clips**

Sie können einen Audioclip in zwei separate Clips teilen, indem Sie den Timeline-Cursor an der betreffenden Stelle positionieren, mit der rechten Maustaste auf den Clip klicken und im Popup-Menü die Option **Trennen** wählen.



## **Entfernen von Clips**

Zum Entfernen eines Clips aus der Timeline klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Ex-Audio löschen**.



# Verschieben von Clips auf eine andere Spur


Clips in der Timeline können auf andere Spuren verschoben werden. Klicken Sie auf den Clip und ziehen Sie ihn auf eine andere Spur oder in das Bin-Fenster. Um einen Clip zu kopieren anstatt zu verschieben, halten Sie während des Ziehens die **Strg-Taste** gedrückt.

#### Verwenden der Insert AV-Spur

Mit der Insert AV-Spur können Sie auf eine andere Spur schneiden und anschließend zurück schneiden.

Platzieren Sie einen Clip auf der Insert AV-Spur, um ihn über das Main AV-Video zu legen. Beide Audiospuren (Main AV und Insert AV) bleiben hörbar, es sei denn, Sie schalten eine der beiden stumm.

Halten Sie zum Positionieren eines Insert AV-Clips mit seinem Anfangsbild die **Strg-Taste** und ziehen Sie den Clip.




Hinweis: Wenn Sie Main AV-Clips hinzufügen oder löschen, befinden sich die Insert AV-Clips eventuell nicht mehr an derselben Position relativ zu den Main AV-Clips. Um dies zu vermeiden, aktivieren Sie im Menü "Einstellungen" die Funktion **Ripple Editing**.

## Verwenden der Ex Audio-Spuren


Die Spuren Ex Audio 1 und Ex Audio 2 bieten Platz für zusätzliches Audiomaterial wie Musik.

Um Audiomaterial in die Ex Audio-Spuren einzufügen, ziehen Sie einen WAV-Clip aus der DV-Bin auf eine der Ex Audio-Spuren.

Halten Sie zum Positionieren eines Ex Audio-Clips mit dem Anfangsbild die **Strg-Taste** und ziehen Sie den Clip.



Zum Positionieren eines Ex Audio-Clips durch Scrubben eines bestimmten Videobilds, platzieren Sie den Timeline-Cursor auf dem Bild, das Sie scrubben möchten, halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und ziehen Sie den Clip.



Die Ex Audio 1- und Ex Audio 2-Spuren können deaktiviert (stummgeschaltet) werden, indem Sie auf die Spurbezeichnungen **Ex Audio 1** bzw. **Ex Audio 2** links neben der Spur klicken. Eine weiße Spurbezeichnung gibt an, dass die Spur deaktiviert ist. Eine schwarze Spurbezeichnung kennzeichnet aktive Spuren.




Klicken auf "Ex Audio 1" oder "Ex Audio 2" zum Aktivieren/Deaktivierender Spur


#### Voice-Over

In der Extra Audio-Timeline können Sie ein Voice-Over (Erzählstimme) einfügen. Dazu müssen Sie ein Toneingabegerät wie z. B. ein Mikrofon an den Line In- oder Mikrofonanschluss Ihrer Computers anschließen.

 Legen Sie den Bereich fest, der mit einer Erzählstimme versehen werden soll. Ziehen Sie dazu den Timeline-Cursor, um die Punkte für die In- Marke und die Out-Marke auszuwählen. Wenn Sie den Voice-Over-Bereich festgelegt haben, wird dieser in der Zeitskala durch einen blauen Balken gekennzeichnet.




 Klicken Sie im AVI-Controller auf die Schaltfläche Voice-Over oder wählen Sie im Menü "Datei" die Option Voice-Over. Das Dialogfeld "Voice-Over" wird angezeigt.




- 3. Überprüfen Sie, ob das Toneingabegerät ordnungsgemäß an Ihrem Computer angeschlossen ist, und aktivieren Sie **Line In** oder **Mikrofon**, je nachdem, mit welchem Anschluss das Gerät verbunden ist. Stellen Sie bei Bedarf im Einstellungsfenster die Eingangslautstärke ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Der Timeline-Cursor befindet sich 3 Sekunden vor der in Schritt 1 beschriebenen In-Marke. Nun beginnt die Aufzeichnung.

Wenn der Timeline-Cursor an das Ende des ausgewählten Voice-Over-Bereichs gelangt, bleibt er 3 Sekunden nach der angegebenen **Out-Marke** 

stehen. Die aufgezeichnete Stimme des Erzählers wird auf einer der Audiospuren angezeigt und als neuer Audioclip in der DV-Bin gespeichert.



Aufgezeichnete Erzählstimme



#### Start/Stopp

Klicken Sie auf "Start", um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Während der Aufzeichnung ändert sich die Schaltfläche zu "Stopp". Klicken Sie darauf, um die Aufzeichnung anzuhalten oder zu beenden.

#### **Verwenden von 4-Kanal-Audio**

Manche DV-Geräte unterstützen 4-Kanal-12-Bit-Audio mit 32 kHz.

Um zusätzliche Kanäle von Band zu erfassen, aktivieren Sie im Menü "Einstellungen" die Option **Audio von Spur 3 und 4 erfassen** und verwenden Sie die Batch-Erfassungs- oder übergangslose Erfassungsmethode. Für jede erfasste AVI-Datei wird eine WAV-Datei mit demselben Namen erstellt. Die AVI-Datei wird mit Audio aus Kanal 1 und 2 und die zusätzliche WAV-Datei mit Audio aus Datei 3 und 4 versehen.

# Hinzufügen von Grafiken und Hintergrund


Let's EDIT ermöglicht das Hinzufügen von Farbclips (Vollfarbe, Farbverlauf und Farbbalken) und Bitmap-Grafikdateien. Diese Dateien können in die Main AV- oder Insert AV-Spur eingefügt werden und werden nahezu identisch mit Videoclips behandelt. Zusätzlich dazu können Sie auch Übergänge zwischen die Clips einfügen und Titel darüberlegen.

#### Hinzufügen von Farbclips

 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Farbclip zu Bin-Fenster hinzufügen oder wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option Neuer Farbclip in Bin-Fenster.




Das Dialogfeld "Farbclip" wird angezeigt.
 Wählen Sie als Typ Farbverlauf aus.
 Klicken Sie zur Auswahl einer Farbe auf ein Farbfeld.
 Setzen Sie bei Vollfarben das Feld Farben auf "1". Für einen Farbverlauf wählen Sie 2 oder mehrere Farben und legen mithilfe der Kontrollkästchen die Richtung fest.



Nachdem Sie den Farbclip definiert haben, klicken Sie auf OK, um den Clip in die DV-Bin zu platzieren.

#### Hinzufügen von Farbbalken

Das Dialogfenster "Farbclip" enthält auch drei Optionen für Farbbalken. Wenn eine der Optionen für Farbbalken ausgewählt ist, können Sie durch Aktivieren des Kontrollkästchens **Mit Standardton (1 kHz - 12 dB)** dem Clip einen Standardreferenzton hinzufügen.




Dialogfeld zum Hinzufügen eines Farbclips

## Hinzufügen von Standbildern

Zum Hinzufügen eines Standbilds laden Sie dieses wie gewohnt in die DV-Bin und ziehen Sie es auf die Main AV- oder Insert AV-Spur.

# Hinzufügen von Farbclips und Standbildern zur Timeline

Zum Hinzufügen eines Farbclips oder Standbilds zur Timeline ziehen Sie den Clip aus der Bin in die Timeline.



# **Arbeiten mit Farbelips und Standbildern** in der Timeline

Farbbilder und Standbilder verhalten sich in der Timeline gleich wie Videoclips.

# Hinzufügen von Übergängen

Übergänge können zwischen Clips auf der Main AV-Spur eingefügt werden. Der erste Clip wird dabei oft als Video A und der zweite als Video B bezeichnet.

Es gibt zwei Methoden zum Hinzufügen eines Übergangs:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Übergang hinzufügen.



 Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Popup-Menü eine Übergangsdauer aus.




3. Wählen Sie im Menü "Effekte" eine Übergangsdauer aus.




Sie können den Standardübergang an allen Trennpunkten auf der Main AV-Spur, an denen sich noch keine Übergänge befinden, auch automatisch einfügen; wählen Sie dazu im Menü "Effekt" die Option Übergänge zwischen alle Clips setzen.



Um die Einstellungen eines Übergangs in der Timeline zu ändern, doppelklicken Sie darauf oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Einstellungen.** 




Das Dialogfeld "Standard Wipe" wird angezeigt.



Wählen Sie im Dialogfeld "Standard Wipe" einen Übergang aus.


Die Dauer des ausgewählten Übergangs kann im Feld **Duration** festgelegt werden.

Um den Übergang anzupassen, klicken Sie im Dialogfeld "Standard Wipe" auf **Custom Setting**. Nun wird das Dialogfeld "Übergang" angezeigt.



# Anpassen von Übergängen/Verwenden des 3D-Übergangs (Canopus 3D-RT)

Durch Klicken auf **Konfiguration** können Sie die Konfigurationseinstellungen für den ausgewählten Übergang anzeigen.



Übergangseinstellungen

Über die Keyframe-Einstellungen können Sie die Geschwindigkeit und den Verlauf der Übergänge steuern. Alle Grundübergänge verfügen über eine Keyframe-Funktion sowie weitere, für jeden Übergang typische Optionen.

Eine detaillierte Beschreibung der Optionen aller Übergänge finden Sie unter Kapitel 4 "Übergangseinstellungen"

# Hinzufügen von Titeln

Zum Hinzufügen eines Titels zu Ihrer Produktion klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Titel hinzufügen/Titel bearbeiten** oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Titelspur und wählen Sie **Titel bearbeiten**.


Klicken aufA"Titel hinzufügen/Titel bearbeiten"



Oder: Klicken mit der rechten Maustaste in die Titelspur und Auswählen von "Titel bearbeiten"



Die Benutzeroberfläche zur Titelerstellung wird angezeigt.



Benutzeroberfläche zur Titelerstellung

#### Eingeben von Text für den Titel

Geben Sie den Text in die Titelanzeige ein, indem Sie auf den Block doppelklicken. Sie können Text über die Tastatur eingeben oder aus der Zwischenablage einfügen. Dafür sind alle auf Ihrem System installierten Windows TrueType-Schriftarten zulässig.

#### **Positionieren von Titeln**

Klicken Sie außerhalb des Titeltexts, sodass das Feld mit einer gestrichelten Linie umrandet wird. Klicken Sie darauf und ziehen Sie den Titel an eine beliebige Position.

#### **Titelattribute**

#### Schriftart

Bestimmen Sie Schriftart, Stil, Größe und Ausrichtung.

#### **Form**

Es gibt 2 Formtypen: *Inside* fügt den Effekt innerhalb des Buchstabens ein

**Outside** fügt den Effekt außerhalb des Buchstabens ein.


Es gibt 3 Schattenstile:

#### Schatten

Projection ist ein Schlagschatten. Slant ist ein geworfener Schatten. Perspective ist ein Schatten mit einem Fliehpunkt. H und W bestimmen die Eigenschaften der harten und weichen Ränder des Schattens.

Vorschau rendert die Seite als Vorschau.


*Mitte (V)* und *(H)* zentriert den Titel auf dem Bildschirm.



Über die Registerkarte der Titelattribute können Sie verschiedene Einstellungen des Titeltexts vornehmen. Sie können die Schriftart festlegen, eine Formeffekt und Schatten hinzufügen und den Titel horizontal oder vertikal auf dem Bildschirm zentrieren.

#### **Titelfarbe**


Über die Registerkarte "Farbe" können Sie die Farbeigenschaften der Schriftart, des Rands und des Schattens festlegen. Außerdem können Sie die Transparenz von Schriftart, Rändern und Schatten einstellen.



#### **Titelbewegung**

Nachdem Sie einen Titel erstellt und die Schriftart und den Schatten eingestellt haben, können Sie den Titel animieren, sodass er sich auf dem Bildschirm bewegt.

Die Titelbewegung ist in 3 Segmente unterteilt: **In-Bewegung**, **Anhalten** und **Out-Bewegung**.




Diese drei Segmente können manuell angepasst werden, indem Sie an den Trennlinien ziehen. Sie können die In-Bewegung, den Zeitraum für das Anhalten und die Out-Bewegung auch im Titeldialogfeld einstellen.

In-Punkt zeigt den In-Punkt des Titels in der Timeline an. So ändern Sie diese Einstellung:
1) Geben Sie den In-Punkt manuell ein.
2) Geben Sie das Video mit der AVI-Steuerung wieder und klicken Sie auf "In-Punkt setzen".

Bewegung zeigt die verfügbaren Titelbewegungen an. In-Bewegung bezeichnet die Bewegung des Titels bei der Einblendung. Out-Bewegung bezeichnet die Bewegung des Titels bei der Ausblendung.

Start/Ende In-Bewegung legt den Start-/Endpunkt des Titelclips fest. Klicken Sie darauf, wenn Sie zu einem neuen In- oder Out-Punkt des Titels gescrubbt haben.

Endloswiedergabe gibt den aktuellen Videoclip abhängig von der Titeldauer wieder. In diesem Beispiel wird der Clip in einer Schleife von Anfang bis Ende 3,01 Sekunden lang abgespielt.



**Anhalten** zeigt den Zeitraum an, über den der Titel unbewegt eingeblendet bleibt.

**Gehe zu Start/Ende** geht zum Start oder Ende der **In-Bewegung**.

**Gehe zu Start/Ende** geht zum Start oder Ende der **In-Bewegung**.

#### **Arbeiten mit Titelebenen**

Ein Titel kann über mehrere Textebenen verfügen und jede Ebene kann wiederum verschiedene Attribute haben. Alle Ebenen haben jedoch dieselben Bewegungseinstellungen.



Beispiel für eine Textebene


Der oben dargestellte Titel wurde folgendermaßen erstellt:

- 1. Erstellen Sie einen neuen Titel.
- 2. Geben Sie den Text "Foo" in das Titelfeld ein.
- Verschieben Sie das Titelfeld an den oberen linken Rand des Bildschirms.
- 4. Fügen Sie einen Schlagschatten und eine Form hinzu.


 Klicken Sie auf Neu und anschließend auf Text, um eine neue Titeltextebene zu erstellen.



- 6. Ein neues Textfeld wird angezeigt. Geben Sie in das Feld den Text "Bar" ein.
- 7. Ändern Sie die Schriftart.



8. Ändern Sie die Farbe des Titels über die Registerkarte "Farben".




 Verschieben Sie das Titelfeld an den unteren rechten Rand des Bildschirms.

 Klicken Sie erneut auf Neu und anschließend auf Text, um eine neue Titeltextebene zu erstellen.




- 11. Geben Sie in das Feld den Text "XXXXX" ein. Der Text selbst spielt hierbei keine Rolle nur die Breite.
- 12. Klicken Sie auf **Fläche füllen**; dadurch ändert sich der Text zu einem farbigen Rechteck.



- 13. Ändern Sie die Farbe des Rechtecks über die Registerkarte "Farben".
- Verschieben Sie das Rechteck, sodass es einen Teil des Texts "Foo" überdeckt.
- 15. Klicken Sie auf **Vorschau**. Beachten Sie, dass das Rechteck den Text "Foo" teilweise überlagert.



16. Schieben Sie das Rechteck durch Klicken auf die Schaltfläche **Nach unten** unter den Text "Foo".




17. Klicken Sie erneut auf Vorschau, um den gesamten Titel anzuzeigen.



#### **Erstellen von Rolltiteln**

Das Erstellen von Titeln, die sich langsam von unten nach oben über den Bildschirm bewegen, ist äußerst einfach.

- 1. Erstellen Sie einen neuen Titel.
- Geben Sie so viele Zeilen ein, dass der Titel mehr Platz braucht als auf dem Bildschirm vorhanden ist. Erhöhen Sie bei Bedarf die Schriftgröße.
- 3. Klicken Sie auf **Mitte (V)** und **Mitte (H)**, um den Titel vertikal und horizontal zu zentrieren.



4. Öffnen Sie die Registerkarte Bewegung.



- Geben Sie in das Feld Zeit der In-Bewegung den Wert "00:01:00;00" ein. Dadurch wird die In-Bewegung auf 1 Minute gesetzt.
- Geben Sie in das Feld **Anhalten** den Wert "00:00:00;00" ein. Dadurch wird die Anhaltezeit auf 0 gesetzt, da der Titel ja nicht angehalten werden soll.
- Geben Sie in das Feld Zeit der Out-Bewegung den Wert "00:01:00;00"
  ein. Dadurch wird die Out-Bewegung gleich lang wie die In-Bewegung.
  Das ist wichtig, da die Rollgeschwindigkeit andernfalls beim Ein- und
  Ausblenden unterschiedlich ist.
- 8. Wählen Sie sowohl für die In-Bewegung als auch die Out-Bewegung Slide Up.

- Klicken Sie auf OK, um den Titel zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
- 10. Geben Sie den Bereich der Timeline mit dem Titel wieder. Der Titel bewegt sich von unten nach oben über den Bildschirm.

Sie können Titel so einstellen, dass sie sich von unten nach oben (Slide Up), von oben nach unten (Slide Down), von rechts nach links (Slide Left) oder von links nach rechts (Slide Right) bewegen.

Hinweis: Derselbe Effekt kann erzielt werden, wenn Sie die In-Bewegungszeit auf 2 Minuten, die Anhalte- und Out-Bewegungszeit auf 0 setzen und den Titel so positionieren, dass er zur Gänze oberhalb des Bildschirms liegt, anstatt in Schritt auf 3 auf Mitte (V) und Mitte (H). Alternativ dazu können Sie nur die Out-Bewegungszeit festlegen und den Titel unterhalb des Bildschirms platzieren.


### Verwenden eines Titels als Logo

Sie können einen halbtransparenten Titel als Logo im Video verwenden.

- 1. Erstellen Sie einen neuen Titel.
- 2. Positionieren Sie ihn an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm.
- Wenden Sie die Form Inside auf den Titel an, um ihn besser zu strukturieren.



 Ändern Sie auf der Registerkarte "Farbe" die Helligkeit des Textkörpers zu 20. Dadurch wird der Titel größtenteils transparent.



5. Klicken Sie auf **OK**, um den Titel zu übernehmen.

- 6. Rendern Sie den Titel.
- 7. Spielen Sie die Timeline ab, um das eben erstellte Logo anzuzeigen.


# Verwenden der Funktion "Fläche füllen" zum Einfärben einer Videos

Mithilfe einer großen halbtransparenten Füllfläche können Sie das Videobild ganz oder teilweise einfärben.

- 1. Erstellen Sie einen neuen Titel.
- Geben Sie einen Text ein, der einen guten Teil des Bildschirms einnimmt.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fläche füllen.



4. Setzen Sie auf der Registerkarte "Farbe" die Helligkeit auf 30.



5. Klicken Sie auf Vorschau, um den Farbeffekt anzuzeigen.



#### **Bild-Overlay mithilfe von Titeln**

In einem Titel können sowohl Text als auch statische Bilder verwendet werden. Statische Bilder können wie Text über das Video gelegt werden. Darüber hinaus werden TIFF- und TARGA-Dateien mit Alphakanal-Informationen zur Darstellung von nicht rechteckigen Bildern mit Alphatransparenz angezeigt.

Klicken Sie zur Verwendung eines statischen Bilds in einem Titel auf **Neu** und wählen Sie im Popup-Menü den Eintrag **Bild** aus. Sie können Bildclips auch aus dem Bin-Fenster ziehen und auf dem Titelbildschirm ablegen.



Auswählen von "Bild" aus dem Popup-Menü "Neu" zum Hinzufügen einer Bildebene

Targa- (.TGA), Bitmap- (.BMP), TIFF- (.TIF), und JPEG-Dateien (.JPG) können als statische Bilder im Titel eingesetzt werden.

Alphakanal-Informationen (Transparenz) sind nur für TIFF- und Targa-Bilder verfügbar.

Alle Titelattribute außer "Form" können auch auf statische Bildebenen angewendet werden.

#### Speichern und Laden von Titeldaten

Titel können als Titeldatendatei (Title Data File, .TDF) zur Verwendung in anderen Let's EDIT-Projekten gespeichert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel und wählen Sie In Datei speichern.



Zum Laden einer Titeldatendatei (.TDF) in die Titelspur klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelspur und wählen Sie **Datei laden**.



Titeldatendateien können auch der DV-Bin als Clips hinzugefügt werden.


# Hinzufügen von Video-Filtern

Um einem Clip in der Main AV- oder Insert AV-Timeline einen Video-Filter hinzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Clip und wählen Sie **Video-Filter**.



Klicken auf den Clip mit der rechten Maustaste und Auswählen von "Video-Filter"

Das Dialogfeld "Video-Filter" wird angezeigt. Die verfügbaren Video-Filter befinden sich in der Liste links im Dialogfeld.



Dialogfeld "Video-Filter"



Tipps

Bevor Sie auf "Setup"
klicken, um die
Parameter des Filters
einzustellen,
verschieben Sie das
Dialogfeld, sodass es
das Vorschaufenster
nicht überdeckt.
Andernfalls können Sie
während des Festlegens
der Einstellungen das
Video nicht in der
Vorschau anzeigen.

Doppelklicken Sie auf einen Filternamen oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ihn der Liste der verwendeten Filter hinzuzufügen.

Um einen Filter aus dieser Liste zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf **Löschen**.

Um auf die Einstellungen eines Filters zugreifen zu können, doppelklicken Sie darauf oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf **Setup**. Die Filtereinstellungen werden angezeigt. In Kapitel 4 finden Sie nähere Angaben zu den einzelnen Filtern.

Video-Filter werden in der Reihenfolge angewendet, in der sie in der Liste angeordnet sind. Um diese Reihenfolge zu ändern, wählen Sie in der Liste der verwendeten Filter einen Filter aus und klicken Sie auf **Nach oben** bzw. **Nach unten**. Wenn Sie beispielsweise zuerst den Filter "Störung" und anschließend "Kantenbetonung" anwenden, wird die Kantenbetonung auf die Störung angewendet. Wenn Sie allerdings zunächst die Kantenbetonung und anschließend die Störung auswählen, wird die Störung auf ein Video mit Kantenbetonung angewendet.

Clips mit einem Video-Filter werden in der Timeline durch von links unten nach rechts oben verlaufende diagonale Linien gekennzeichnet.



Clip mit angewendetem Video-Filter

# **Kopieren von Video-Filtern in andere Clips**

Um einem Video-Filter in einen anderen Clip zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Clip mit dem zu kopierenden Filter und wählen Sie Video-Filter kopieren. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf den Clip, in den Sie den Filter kopieren möchten, und wählen Sie Video-Filter einfügen.

# Speichern und Laden von Filtersätzen



Tipps

Wenn Sie denselben Satz von Filtern in einem anderen Projekt verwenden möchten, speichern Sie den Filtersatz in einer Filterdatendatei. Sie können den aktuellen Satz von Video-Filtern (zusammen mit den individuellen Einstellungen jedes Filters) in einer Filterdatendatei speichern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Speichern**. Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie die Datei benennen können.

Um einen Satz von Video-Filtern zu laden, klicken Sie auf **Laden** und wählen Sie im Dialogfeld eine Filterdatendatei aus. Wenn die Filterdatei geladen worden ist, werden die entsprechenden Filter in der Liste der verwendeten Filter angezeigt und es wird eine Meldung mit der Frage eingeblendet, ob Sie die Einstellungen anwenden möchten. Klicken Sie auf **Ja**, um den Filtersatz zu laden, und auf **Nein**, um zurückzugehen und eine andere Filtersatzdatei auszuwählen (oder das Laden eines Filtersatzes abzubrechen).

#### **Rendern von Filtern**


Da die Echtzeitbearbeitung direkt von der Geschwindigkeit Ihres Computers abhängt, ist die Anzahl der Echtzeitfilter auf einem bestimmten Clip keinerlei Beschränkungen unterworfen. Beispielsweise können auf einen Clip drei Filter angewendet werden: Alter Film, Farbkorrektur und Bewegungsunschärfe.

Je nach Geschwindigkeit Ihres Systems ist es unter Umständen nicht möglich, den gefilterten Clip in Echtzeit wiederzugeben. In diesem Fall wird die Wiedergabe entweder unterbrochen (wenn die Option "Wiedergabe bei Bildverlust anhalten" aktiviert ist) oder sie beginnt zu stottern. In solchen Fällen sollten Sie den Clip zusammen mit den Filtern rendern.

Beim Rendervorgang werden die auf den Originalvideoclip angewendeten Filter verarbeitet, das Ergebnis als neuer Clip gespeichert und der alte Clip in der Timeline durch diesen ersetzt.


Wenn Sie einen Filtern rendern möchten, folgen Sie den unten stehenden Anweisungen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Filtereinstellungen wie gewünscht festgelegt haben. Nachdem der Clip gerendert und in der Timeline ersetzt wurde, ist es nicht mehr möglich, den Clip zu erweitern oder die Filtereinstellungen zu ändern.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gefilterten Clip, den Sie rendern möchten.



Klicken mit der rechten Maustaste auf den Videoclip

Wählen Sie im Popup-Menü die Option AVI-Datei erstellen.
 Falls der Clip größer als 2 GB (ca. 9 Minuten Laufzeit) ist, wählen Sie stattdessen Referenz-AVI-Datei erstellen.




4. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Eingabe des Speicherorts und des Dateinamens für den neuen Clip aufgefordert werden.


Sie können entweder den Standardnamen übernehmen oder den Clip nach Wunsch umbenennen.

Stellen Sie sicher, dass die neue AVI-Datei auf dem Videolaufwerk gespeichert wird.

Auswählen des Speicherorts und Benennen der neuen AVI-Datei




5. Let's EDIT verarbeitet den gefilterten Clip und speichert das Ergebnis unter dem angegebenen Namen.



Dialogfenster mit Verlaufsanzeige für das Rendern des Clips

 Der neue Clip wird der Bin hinzugefügt und der entsprechende Clip in der Timeline wird durch den neuen ersetzt.




Im Gegensatz zu gerenderten Übergängen sind gerenderte Videoclips richtige Videoclipdateien. Sie können ohne Auswirkung auf den Filter getrimmt und weiter bearbeitet werden, da der Filter bereits in die Videodaten integriert worden ist.

# Hinzufügen von Audio-Filtern

Klicken Sie zum Hinzufügen eines Audio-Filters zu einem Clip mit der rechten Maustaste auf den Clip und wählen Sie **Audio-Filter**.



Das Dialogfeld "Audio-Filter" wird angezeigt. Die verfügbaren Audio-Filter befinden sich in der Liste links im Dialogfeld.



Dialogfeld "Audio-Filter"

Doppelklicken Sie auf einen Filternamen oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ihn der Liste der verwendeten Filter hinzuzufügen.

Um einen Filter aus dieser Liste zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Löschen.

Um auf die Einstellungen eines Filters zugreifen zu können, doppelklicken Sie darauf oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf **Setup**. Die Filtereinstellungen werden angezeigt. In Kapitel 5 finden Sie nähere Angaben zu den einzelnen Filtern.

Audio-Filter werden in der Reihenfolge angewendet, in der sie in der Liste angeordnet sind. Um diese Reihenfolge zu ändern, wählen Sie in der Liste der verwendeten Filter einen Filter aus und klicken Sie auf **Nach oben** bzw. **Nach unten**. Wenn Sie zum Beispiel den grafischen Equalizer und anschließend den High-Pass-Filter anwenden, werden dadurch eventuell einige Effekte des grafischen EQ aufgehoben. Wenn Sie allerdings zuerst den High-Pass-Filter und anschließend den grafischen Equalizer anwenden, werden alle Einstellungen des EQ wirksam.

Clips mit einem Audio-Filter werden in der Timeline durch von rechts unten nach links oben verlaufende diagonale Linien gekennzeichnet.



Clip mit angewendetem Audiofilter

# Kopieren von Audio-Filtern in andere Clips

Um einem Audio-Filter in einen anderen Clip zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Clip mit dem zu kopierenden Filter und wählen Sie **Audio-Filter kopieren**. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf den Clip, in den Sie den Filter kopieren möchten, und wählen Sie **Audio-Filter einfügen**.


Filter auf Audioclips können nicht gerendert werden.

#### **DMC-Einstellung**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Main AV-Spur und wählen Sie **DMC einstellen**. Das Dialogfeld "DMC" wird angezeigt.




Aktivieren Sie **DMC aktivieren**, um eine Geschwindigkeit festzulegen, und geben Sie anschließend die gewünschte Geschwindigkeit ein. (Der Standardwert ist 100 %).




Wenn Sie z. B. eine Geschwindigkeit von 50 % auswählen, wird die Wiedergabegeschwindigkeit des Videoclips auf die Hälfte der

Geschwindigkeit des Originalclips reduziert, und das Video dauert doppelt so lang.



Eine Geschwindigkeit von weniger als 100 % kann auch als Zeitlupeneffekt genutzt werden. Bei einem Wert von 200 % wird das Video doppelt so schnell wie das Original wiedergegeben. Bei 150 % wird die Länge der Wiedergabe um zwei Drittel verkürzt.



Beachten Sie, dass sich die Änderung der Wiedergabegeschwindigkeit eines AV-Clips auch auf das enthaltene Audio auswirkt.

Sie können die Option **DMC einstellen** auch aus dem Popup-Menü auswählen, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Extra Audio-Spur klicken. Wenn das Kontrollkästchen **DMC aktivieren** markiert und die Geschwindigkeit angegeben ist, dann wird auch die Audiogeschwindigkeit geändert.

\* Auch wenn Sie die Geschwindigkeit angegeben haben, kehrt die Geschwindigkeit aller Clips zur Standardeinstellung von 100 % zurück, wenn Sie **DMC aktivieren** deaktivieren.

#### Ändern der Geschwindigkeit und der Dauer eines AV-Clips


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Geschwindigkeit und Dauer eines AV-Clips zu ändern.

#### So ändern Sie die Geschwindigkeit automatisch:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten AV-Clip und wählen Sie **DMC einstellen**.




Beim Erhöhen oder Reduzieren der Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich die Dauer des Clips umgekehrt proportional zum Prozentsatz der Geschwindigkeit.



Wenn die neu festgelegte Dauer länger oder kürzer als beabsichtigt ist, können Sie diese auch manuell einstellen. Positionieren Sie den Cursor auf dem Rand des AV-Clips, sodass der Zeiger die Form eines Doppelpfeils annimmt, und ziehen Sie AV-Cliplinie in die gewünschte Position, um den Clip zu verlängern bzw. zu verkürzen.




Auch ohne Änderung der DMC-Einstellungen wird die Geschwindigkeit automatisch an die neu festgelegte Wiedergabegeschwindigkeit angepasst.



# So schneiden Sie einen AV-Clip ohne Änderung der Geschwindigkeit:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten AV-Clip, wählen Sie **DMC einstellen** und geben Sie die Wiedergabegeschwindigkeit an.




### Hinzufügen eines Luminanzkeys

Clips auf der Insert AV-Spur können mit einem Luminanzkey versehen werden. Luminanzkeying, auch Lumakeying genannt, wird dazu verwendet, einen Teil eines Videos über ein anderes Video legen.

Beim Luminanzkeying wird anhand der Helligkeit des Videos bestimmt, ob das Video eingeblendet wird oder nicht. Wenn in Ihrem Video beispielsweise ein dunkles Objekt auf einem hellen Hintergrund vorkommt, können Sie den dunklen Teil mithilfe von Lumakeying entfernen, sodass nur der helle Hintergrund mit einem "Loch" übrig bleibt, durch das das Video durchscheint; oder Sie entfernen den hellen Teil und fügen somit das zweite Video rund um das dunkle Objekt herum ein.

#### **Aktivieren und Deaktivieren des Luminanzkey**

Luminanzkey ist ausschließlich für Clips auf der Insert AV-Spur verfügbar. Um den Luminanzkey für einen Clip zu aktivieren, wählen Sie **Video-Filter** und klicken Sie anschließend am unteren Rand des Dialogfelds "Video-Filter" auf **Luminanzkey-Filter**.



Luminanzkey im Dialogfeld "Video-Filter"

Die Schaltfläche "Luminanzkey-Filter" bleibt bei Aktivierung gedrückt. Zum Deaktivieren des Luminanzkeys klicken Sie erneut auf die Schaltfläche.

#### **Setup des Luminanzkeys**


Klicken Sie unterhalb der Schaltfläche "Luminanzkey-Filter" auf **Setup**, um auf die Setup-Optionen des Luminanzkeys zuzugreifen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Einstellungen finden Sie im Kapitel zu den Video-Filtern.

# Hinzufügen eines Bilds im Bild

Bei einem Bild-im-Bild-Effekt (B-im-B) wird ein Videobild innerhalb eines anderen platziert und gleichzeitig abgespielt.

#### Aktivieren und Deaktivieren des Bild-im-Bild-Effekts

Der Bild-im-Bild-Effekt ist sowohl für Clips auf der Main AV- als auch auf der Insert AV-Spur verfügbar. Um den Bild-im-Bild-Effekt für einen Clip zu aktivieren, wählen Sie **Video-Filter** und klicken Sie anschließend am unteren Rand des Dialogfelds "Video-Filter" auf **B-im-B**.



Die Schaltfläche "B-im-B" bleibt bei Aktivierung gedrückt. Zum Deaktivieren des Bild-im-Bild-Effekts klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "B-im-B".

#### Setup des Bild-im-Bild-Effekts


Klicken Sie unterhalb der Schaltfläche "B-im-B" auf **Setup**, um auf die Setup-Optionen des Bild-im-Bild-Effekts zuzugreifen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Einstellungen finden Sie im Kapitel zu den Video-Filtern.

# Hinzufügen eines Chromakeys

Mit dem Chromakey können Sie ein Video über das andere legen. Mit der Funktion "Automatisch" wird automatisch eine Farbe ausgewählt, die mithilfe des automatischen Trackings im Verlauf des Videos leichten Farbvariationen unterworfen werden kann.

# Aktivieren und Deaktivieren des Chromakeys

Chromakey ist ausschließlich für Clips auf der Insert AV-Spur verfügbar. Um den Chromakey für einen Clip zu aktivieren, wählen Sie **Video-Filter** und klicken Sie anschließend am unteren Rand des Dialogfelds "Video-Filter" auf **Chromakey-Filter**.



Chromakey im Dialogfeld "Video-Filter"

#### **Setup des Chromakeys**


Klicken Sie unterhalb der Schaltfläche "Chromakey-Filter" auf **Setup**, um auf die Setup-Optionen des Chromakeys zuzugreifen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Einstellungen finden Sie im Kapitel zu den Video-Filtern.

# Anzeigen von Vectorscope und Waveform

#### **Anzeigen des Vectorscope**

Aktivieren Sie zum Anzeigen des Vectorscope im Menü "Ansicht" die Option Vectorscope-Messgerät anzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Vectorscope-Messgerät, um die Eigenschaften der Vectorscope- und Waveform-Ansichten anzuzeigen.






**Shade:** Zeigt die Farbzusammensetzung mithilfe von Licht und Schatten an. Je heller eine Farbe im Vectorscope, desto öfter tritt sie im Video auf.


Line: Zeigt die Farbzusammensetzung mithilfe von Linien an.

**Intensity:** Passt die Helligkeit des Vectorscope an. Je weiter rechts der Schieberegler, desto heller die Anzeige des Vectorscope.

#### Anzeigen des Waveform-Messgeräts

Aktivieren Sie zum Anzeigen des Waveform-Messgeräts im Menü "Ansicht" die Option **Waveform-Messgerät anzeigen**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **Waveform-Messgerät**, um die Eigenschaften der Vectorscope- und Waveform-Ansichten anzuzeigen.





Bei aktivierter Option **Chroma** wird nur die Chromakomponente in der Waveform angezeigt und die Luminanzkomponente ignoriert.

Bei aktivierter Option **IRE** wird nur die Luminanzkomponente in der Waveform angezeigt und die Chrominanzkomponente ignoriert.

**Intensity** passt die Helligkeit der Waveform-Anzeige an. Je weiter rechts der Schieberegler, desto heller die Anzeige der Waveform.

# **Anzeigen des Timeline-Timecodes auf dem Video**

Sie können auf dem Video den Timecode der Timeline anzeigen, indem Sie im Menü "Ansicht" die Option **Timecode in das Video einblenden** aktivieren.

Der Timeline-Timecode wird sowohl bei analoger als auch DV-Ausgabe auf dem Video angezeigt.

Seien Sie vorsichtig beim Erstellen von Dateien aus der Timeline oder markierten Bereichen der Timeline, da der Timecode auf der ausgegebenen Datei angezeigt wird.

Die Anzeige des Timecode wirkt sich nicht auf das Rendern von Übergängen und Filtern aus.

# **Ausgeben Ihrer Produktion** auf Band

Der letzte Schritt beim Bearbeiten des Videos ist die Ausgabe der vollständigen Produktion auf Band.

#### **Synchronisierte Aufnahme**

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihre Timeline an eine DV-Kamera oder ein DV-Gerät ausgeben können.

 Überprüfen Sie, ob die Timeline in Echtzeit wiedergegeben werden kann. Falls Teile der Timeline nicht in Echtzeit wiedergegeben werden können, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Effekte rendern, um die Übergänge zu rendern.

Klicken auf "Alle Effekte rendern" (falls nicht abgeblendet)



Wenn die Timeline immer noch nicht wiedergegeben werden kann, rendern Sie alle Clips mit Filtern (siehe vorheriger Abschnitt).

- Legen Sie ein leeres Band in das DV-Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass es nicht schreibgeschützt ist.
- 3. Klicken Sie in der Gerätesteuerung auf die Schaltfläche **Sync Rec**.



Let's EDIT nimmt die Timeline, beginnend an der aktuellen Bandposition, auf das DV-Band auf.

#### **Manuelle Aufnahme**

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihre Timeline an eine Analog- oder DV-Kamera bzw. ein Analog- oder DV-Gerät ausgeben können.

- Schließen Sie den Eingangskanal der Kamera oder des Geräts an den Ausgang Ihres Systems an. Nähere Hinweise dazu finden Sie in der entsprechenden Installationsanleitung.
- Überprüfen Sie, ob die Timeline in Echtzeit wiedergegeben werden kann. Falls Teile der Timeline nicht in Echtzeit wiedergegeben werden können, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Effekte rendern, um die Übergänge zu rendern.

Klicken auf "Alle Effekte rendern" (falls nicht abgeblendet)



Wenn die Timeline immer noch nicht wiedergegeben werden kann, rendern Sie alle Clips mit Filtern (siehe vorheriger Abschnitt).

- 3. Falls am Anfang und Ende des Bands kein schwarzer Vorlauf bzw. Nachlauf vorhanden ist, empfiehlt es sich, an diesen Stellen 5-10 Sekunden schwarze Farbclips oder Farbbalken einzufügen.
- Wenn Sie die Timeline nicht mehrmals hintereinander aufzeichnen möchten, stellen Sie sicher, dass Wiedergabe wiederholen im Menü "Einstellungen" nicht aktiviert ist.
- 5. Legen Sie ein leeres Band in das Analoggerät ein. Stellen Sie sicher, dass es nicht schreibgeschützt ist.
- Stellen Sie die Kamera oder das Gerät über die dort vorhandenen Steuerelemente auf Aufnahme und Pause.
- 7. Gehen Sie mithilfe der Maus oder durch Drücken auf **Strg** + **Pos1** an den Anfang der Timeline.
- Drücken Sie die Leertaste, um die Wiedergabe der Timeline zu starten, und heben Sie unmittelbar darauf die Pause auf der Kamera bzw. dem Gerät auf, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 9. Wenn Sie am Ende der Timeline angekommen sind, halten Sie die Kamera bzw. das Gerät an.

# **Exportieren der Timeline oder ein Segment der Timeline**

In den meisten Fällen werden Sie ein vollständiges Projekt direkt aus der Timeline mithilfe der Schaltflächen "Sync Rec" oder "Rec" ausgeben.

Es kann aber vorkommen, dass Sie die Timeline ganz oder teilweise als Datei speichern möchten. Vielleicht möchten Sie zwei Projekte kombinieren, das bearbeitete Video in einem anderen Programm verwenden oder Ihre Produktion im Internet veröffentlichen.


Es gibt sechs Möglichkeiten, aus der Timeline oder einem Teil davon eine Datei zu erstellen: AVI-, Referenz-AVI-, MPEG-, Windows Media Format-(WMV), QuickTime- oder Real Media-Dateien. Welche der sechs Optionen Sie wählen, hängt größtenteils vom Verwendungszweck der Ausgabedatei ab.

#### **Exportieren einer AVI-Datei**

Durch das Erstellen einer AVI-Datei **aus der Timeline** oder **einem markierten Bereich** wird eine neue AVI-Datei erzeugt, die alle Audiound Videodaten der Timeline bzw. des markierten Bereichs enthält. Diese AVI-Datei kann auf einen anderen Rechner verschoben und verwendet werden, vorausgesetzt, auch auf diesem Computer ist das Canopus-DV CODEC installiert. Wenn die Timeline größer als 2 GB (länger als 9 Minuten) ist, werden lediglich die ersten 2 GB der Timeline ausgegeben. In diesem Fall müssen Sie stattdessen eine Referenz-AVI-Datei erstellen.


Um eine AVI-Datei aus der Timeline zu erstellen, wählen Sie im Menü "Datei" die Option **Gesamte Timeline exportieren als** oder **Markierten** 

Bereich exportieren als und anschließend Timeline als AVI-Datei ausgeben.





Das Dialogfeld zur Erstellung von AVI-Dateien wird angezeigt.




Benennen Sie die Datei und klicken Sie auf Speichern.

**Timeline als Referenz-AVI-Datei ausgeben** erstellt eine Referenz-AVI-Datei, die auf alle Audio- und Videodaten der Timeline verweist. Alle unveränderten Clips werden von der Referenz-AVI-Datei referenziert und veränderte Passagen werden in die AVI-Datei und die dazugehörigen Datendateien gerendert.


Diese AVI-Datei ist sowohl von den Clipdateien als auch von den gerenderten Daten abhängig. Sie kann nicht auf einen anderen Rechner verschoben werden, ohne dass dieselben Quellclips, Laufwerks- und Verzeichnisstrukturen ebenfalls auf den anderen Computer kopiert werden. Referenz-AVI-Dateien benötigen jedoch im Vergleich zu vollständig gerenderten Dateien weniger Speicherplatz und können von unbegrenzter Länge sein. Das Erstellen von Referenz-AVI-Dateien ist besonders dann nützlich, wenn Sie Projekte zusammenlegen oder kombinieren möchten.

Wählen Sie zum Erstellen einer Referenz-AVI-Datei im Menü "Datei" die Option Gesamte Timeline exportieren als oder Markierten Bereich exportieren als und anschließend Timeline als Referenz-AVI-Datei ausgeben.





Das Dialogfeld zur Erstellung einer Referenz-AVI-Datei wird angezeigt.




Benennen Sie die Datei und klicken Sie auf Speichern.

# Referenz-AVI-Dateien und AVI-Dateigrößenbeschränkung

Standard-AVI-Dateien haben eine maximale Größe von 2 GB. Dies entspricht erfasstem DV-Videomaterial mit einer Laufzeit von etwas mehr als 9 Minuten (abhängig von der Audio-Sample-Rate).

Mit der speziellen Referenz-AVI-Technologie von Canopus kann diese Beschränkung umgangen werden. Referenz-AVI-Dateien sind kleine AVI-Dateien, die auf andere Dateien mit den tatsächlichen Videodaten verweisen.

Beim Erstellen einer Referenz-AVI-Datei referenziert eine einzige AVI-Datei alle fertigen Projektdatendateien.






Referenz-AVI-Dateien verwenden absolute Pfade für den Verweis auf die dazugehörigen Datendateien. Dies bedeutet, dass der gesamte Laufwerksund Verzeichnispfad einer Datendatei gespeichert wird. Aus diesem
Grund sollten die Datendateien einer Referenz-AVI-Datei nie
verschoben werden! Andernfalls kann die Referenz-AVI-Datei nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.


Eine Timeline mit einer Größe von mehr als 2 GB (ca. 9 Minuten) muss als Referenz-AVI-Datei ausgegeben werden.

# **Exportieren einer MPEG-Datei**

Zum Erstellen einer MPEG-Datei aus der Timeline wählen Sie Gesamte Timeline exportieren als und anschließend Timeline als MPEG-Datei exportieren, zum Erstellen einer MPEG-Datei aus einem markierten Bereich der Timeline wählen Sie Markierten Bereich ausgeben als und Timeline als MPEG-Datei ausgeben.




Erstellen einer MPEG-Datei aus der Timeline



Erstellen einer MPEG-Datei aus einem markierten E

# Kodierungseinstellungen

Über die Registerkarte "MPEG" können Sie zwischen verschiedenen Typen von MPEG1 und MPEG2 auswählen. Die Optionen für die beiden MPEG-Typen sind unterschiedlich.



**MPEG1 System Stream:** Erstellt eine Multiplex-MPEG-1-Datei mit Audio und Video in derselben Datei.

MPEG1 Elementary Stream: Erstellt eine separate MPEG-1-Datei für Video- und/oder Audio-Streams. Wählen Sie aus, ob Sie entweder Audio-, Video- oder sowohl Audio- als auch Video-Streams (2 Dateien) erstellen möchten; aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen "Create video stream" und "Create audio stream". Elementary-Streams werden von DVD-Erstellungssoftware häufiger verwendet als andere Streams.


**MPEG2 Program Stream:** Erstellt eine Multiplex-MPEG-2-Datei mit Audio und Video in derselben Datei.

MPEG2 Elementary Stream: Erstellt eine separate MPEG-2-Datei für Video- und/oder Audio-Streams. Wählen Sie aus, ob Sie entweder Audio-, Video- oder sowohl Audio- als auch Video-Streams (2 Dateien) erstellen möchten; aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen "Create video stream" und "Create audio stream". Elementary-Streams werden von DVD-Erstellungssoftware häufiger verwendet als andere Streams.

Video CD: Erstellt eine Multiplex-MPEG-1-Datei mit Audio und Video in derselben Datei. Verwenden Sie diese Einstellung zum Erstellen von Video-CDs, da dadurch die entsprechenden Einstellungen für eine White Book-Video-CD automatisch festgelegt werden. Nach dem Kodieren der Datei können Sie sie in das Erstellungsprogramm der Video-CD exportieren.

**SVCD:** Erstellt separate MPEG-2-Video- und MPEG1- oder MPEG2-Audio-Streams; eine SVCD-Disk mit einer Länge von 74/80 Minuten bietet Platz für 35-60 Minuten Video. Nach dem Kodieren der Datei können Sie sie in das SVCD-Erstellungsprogramm exportieren.

Auf der Registerkarte "Video" können Sie die Videokodierungsparameter festlegen.



**Profile & Level:** Legen bestimmte Parameter der MPEG-Kodierung fest.

**MP@ML (Main Profile at Main Level):** Die effizienteste Methode der MPEG2-Kompression für Vollbildvideo und das meistverwendete Profil zur DVD-Erstellung. MP@ML verwendet I-, B- und P-Bilder.

**SP@ML (Simple Profile at Main Level):** Weniger effizient als MP@ML, aber auch weniger aufwändig bei der Dekodierung. SP@ML verwendet I- und P-Bilder.

**MP@LL (Main Profile at Low Level):** Die effizienteste Methode der MPEG2-Kompression für Halbbildvideo. MP@LL verwendet I-, B- und P-Bilder.

**I-Frame only:** Die am wenigsten effiziente Kompressionsmethode, ähnlich dem Motion JPEG-Format (MJPEG).

Block Size: Bestimmt die Größe des ausgegebenen Bilds.

Die Auswahl hängt vom jeweiligen MPEG-Typ ab.

Für MPEG1 können Sie nur bis zu 352 x 240 (NTSC) oder 352 x 288 (PAL) auswählen.

Bei höheren Auflösungen müssen Sie die Datei als MPEG2 ausgeben.

Mit dem Bitratenregler können Sie die Kodierungsqualität einstellen. Diese hängen vom MPEG-Typ ab, den Sie für die Videoerfassung ausgewählt haben.

Bei MPEG-1 ist die Bitrate auf 1,5 Mb/s beschränkt. Für MPEG-2 können Sie eine Bitrate von bis zu 15 Mb/s. DVD-Homevideo verwendet üblicherweise 4 bis 8 Mb/s.

**CBR** und **VBR** bestimmen die Bitratenvarianz.

**CBR:** Weist einen konstanten Wert zu, unabhängig von der Komplexität des Videos. Das Ergebnis ist eine konstante Bitrate (Größe), aber eine variable Qualität.

Bei der Aufzeichnung einer gesprochenen Nachrichtensendung etwa geschieht nicht viel im Video; die Bewegung ist auf die des Kopfes und der Lippen beschränkt. Das bedeutet, dass die Bitrate reduziert und trotzdem eine entsprechende Qualität beibehalten werden kann. Bei komplexeren Videos wird die Qualität dadurch jedoch erheblich verschlechtert.

Legen Sie für "CBR" mit dem Schieberegler die Bitrate fest.

**VBR:** Bestimmt die Bitrate anhand der Komplexität des Videos. Das Ergebnis ist eine variable Bitrate (Größe) für konstante Qualität.

Die Zuweisung von Bits an das Video erfolgt automatisch anhand der Komplexität.

Für das oben genannte Beispiel der Aufnahme eines Nachrichtensprechers bedarf es einer niedrigen Bitrate, da wenig Bewegung herrscht. In einem komplexeren Video, z. B. eine Großbildaufnahme einer bewegten Wasseroberfläche, wird die Bitrate zur Erhaltung einer konstanten Qualität automatisch nach oben bzw. nach unten korrigiert. Durch die Auswahl von "VBR" wird die Bitrate unter Umständen deutlich erhöht, um eine konstante Qualität zu gewährleisten.

Legen Sie mit den Schiebereglern "Bit rate" die Basisbitrate und "Max. bit rate" die maximale Bitrate fest.


Der Export als MPEG wird als VBR-Kodierung in einem Durchgang durchgeführt.

**GOP Pattern:** Die Bildanordnung in einem MPEG-Stream. GOP besteht aus einer variablen Anzahl von I-, B- und P-Bildern. IBBP gewährleistet bei einer niedrigen Datenrate die beste Qualität. Bei Verwendung von "I-Frame" erhalten Sie eine hohe Qualität, gepaart mit einer hohen Datenrate. Zur Minimierung der Bandbreite bei akzeptabler Qualität sollten Sie IBBP als GOP verwenden. Die I-Frame-Kodierung wird nur in besonderen Fällen eingesetzt.

**GOPs for streaming:** Erstellt für das Streaming geeignete GOPs. Die Größe der GOPs wird so eingestellt, dass sie als ganze Einheiten gesendet werden können; dadurch erhält der Empfänger keine Teil-GOPs.

Closed GOPs: Erstellt GOPs, die nur auf sich selbst verweisen. Dies ist besonders dann nützlich, wenn GOPs einzeln bzw. in regelmäßigen Abständen gesendet werden und nicht Teil eines konstanten Streams sind.

Über die Registerkarte "Audio" können Sie den Typ der Audiokodierung bestimmen. Dabei können Sie sowohl Rohdaten im Format PCM WAVE als auch MPEG-1 Layer II-Daten kodieren.



**Sampling rate:** Bestimmt die Klangtreue der Audioausgabe. Je höher die Sample-Rate, desto breiter der erzeugte Freguenzbereich.

**Audio format:** Bestimmt das Audio-Kodierungsformat. Beim Kodieren von Elementary-Streams wird durch Auswahl von "WAVE" eine nicht komprimierte Stereo-PCM-WAV-Datei des Videos erstellt. Durch Auswahl von "Layer2" wird eine MPEG Layer II-Audiodatei erstellt.

**Audio bit rate:** Legt die Anzahl der dem Audio zugewiesenen Bits fest (für PCM WAVE nicht verfügbar). Je höher die Bitrate, desto höher die Qualität der Audioausgabe (und desto größer der benötigte Speicherplatz).

**Channels:** Legt einen der vier Vorgangsmodi beim Kodieren von Audio fest. Alle vier Modi erhalten die Qualität; im Modus "Stereo" und "Joint" wird allerdings die Bandbreite durch Stereoberechnungen reduziert, die die Ähnlichkeit der beiden Stereokanäle ausnutzt.

**Dual:** Erstellt zwei unabhängige Monokanäle, ähnlich wie bei der herkömmlichen Stereoaufnahme.

Mono: Erstellt einen einzigen Monokanal.

**Stereo:** Erstellt zwei Stereokanäle, die die Daten gemeinsam verwenden und dadurch die zur Beibehaltung der Qualität erforderliche Datenmenge reduzieren.

**Joint:** Erstellt zwei Stereokanäle, die aufeinander verweisen und dadurch das Vorkommen von gemeinsamen Klängen und Tönen nützen können. Dies ist die effizienteste Methode, um bei konstant hoher Qualität die Bandbreite zu reduzieren.

**Emphasis:** Gibt an, ob die hohen Klangfrequenzen zur Rauschunterdrückung verstärkt werden sollen. Das Wiedergabegerät sollte in der Lage sein zu erkennen, ob das Audiomaterial mit Emphase aufgenommen wurde, und die Wiedergabe dementsprechend kompensieren.

**None:** Gibt an, dass keine Emphase hinzugefügt wird. Das Audiomaterial wird so aufgezeichnet, wie es vorliegt.

**50/15 μs:** Legt eine Emphasekurve von 50/15 μs fest.

**CCITT J17:** Legt eine CCITT J.17-Emphasekurve fest.

Klicken Sie zum Ausgeben der Datei auf "OK".

MPEG-Dateien werden nach folgenden Konventionen benannt:

.mpa	MPEG-1-Audio-Elementary-Stream
.mpv	MPEG-1-Video-Elementary-Stream
.mpg	MPEG-1-Multiplex-System-Stream
.m2a	MPEG-2-Audio-Elementary-Stream
.m2v	MPEG-2-Video-Elementary-Stream
.m2p	MPEG-2-Multiplex-Programm-Stream


Das Dropdown-Menü **MPEG** wird für Multiplex-Streams (Video-CD, MPEG-1-System-Stream, MPEG-2-Programm-Stream) verwendet, während die Dropdown-Menüs **Video** und **Audio** für Elementary-Streams verwendet werden.

Während MPEG-1-Dateien in Windows Media Player wiedergegeben werden können, benötigen MPEG-2-Dateien eine eigene MPEG-2-Dekodierungssoftware oder -hardware. In Let's EDIT können Sie MPEG-1- und MPEG-2-Dateien wiedergeben (aber nicht bearbeiten), indem Sie sie mit dem Befehl Clip zum Bin-Fenster hinzufügen öffnen.


# **Exportieren als ASF**

Die Software installiert die zur Erstellung von Microsoft Windows Media-Streaming-Dateien erforderlichen Windows Media-Komponenten.

Wählen Sie Gesamte Timeline exportieren als bzw. Markierten Bereich exportieren als und anschließend Timeline als ASF-Datei ausgeben, um die gesamte Timeline bzw. einen markierten Bereich als ASF-Datei (WMV) auszugeben.




Erstellen einerASF-Datei aus der Timeline



Erstellen einer ASF-Datei aus einem markierten Bereich

# Kodierungseinstellungen




Windows MediaExport Encoder-Einstellungen

Klicken Sie auf Browse, um den Namen der Zieldatei festzulegen.

Aktivieren Sie **Crop to Safe Area**, das Video auf den sicheren Bereich zu beschneiden. (Dabei wird allen Seiten ein schwarzer Rand hinzugefügt.)

Sie können eine Voreinstellung auswählen oder eigene Einstellungen festlegen, indem Sie **User Defined** wählen und anschließend auf **Advanced** klicken.

# **Advanced Settings**



Erweiterte Exporteinstellungen

**Target Bandwidth:** Gibt die für die Wiedergabe des Streams erforderliche Bandbreite an.

**Frames per Second:** Bestimmt die Bildrate pro Sekunde des kodierten Videos.

Mit dem Schieberegler **Optimization** können Sie die Optimierung zwischen "Movement" und "Crispness" einstellen. Für Videos mit viel Bewegung sollten Sie den Regler auf "Movement", für Videos mit wenig oder gar keiner Bewegung sollten Sie ihn auf "Crispness" stellen. Im Allgemeinen ist jedoch die Einstellung in der Mitte am günstigsten.

Mit den Optionsfeldern **Aspect Ratio** können Sie das Bildseitenverhältnis festlegen. Wählen Sie hier das Seitenverhältnis aus, das Sie in Ihrem Projekt verwendet haben.


Im Dropdown-Menü Frame Size stellen Sie die Bildgröße ein.

Klicken Sie auf **OK**, um mit dem Export zu beginnen.

ASF-Dateien können in Windows Media Player wiedergegeben, allerdings nicht in Let's EDIT bearbeitet werden.

# **Exportieren als QuickTime**

Wählen Sie Gesamte Timeline exportieren als bzw. Markierten Bereich exportieren als und anschließend Timeline als QuickTime-Datei ausgeben, um die gesamte Timeline bzw. einen markierten Bereich als QuickTime-Datei (WMV) auszugeben.



QuickTime-Exporteinstellungen

Aktivieren Sie **Video track enable**, um die Videospur zu exportieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Videomaterial nicht exportieren möchten.

Aktivieren Sie **Fixed aspect**, um beim Ändern der Größe das Seitenverhältnis beizubehalten.

Aktivieren Sie **Square pixel**, um die Pixelauflösung für die Bildschirmanzeige festzulegen.


Mithilfe der Dropdown-Menüs **Size** können Sie die Größe der Videoausgabe bestimmen.

Aktivieren Sie **Sound track enable**, um die Audiospur zu exportieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Audiomaterial nicht exportieren möchten.

Öffnen Sie durch Klicken auf **Video settings** das Dialogfeld zum Festlegen der Videoeinstellungen.

Öffnen Sie durch Klicken auf **Audio settings** das Dialogfeld zum Festlegen der Audioeinstellungen.

# Videoeinstellungen



Videoeinstellungen für den QuickTime-Export

Die hier verfügbaren Optionen hängen vom ausgewählten CODEC ab.

Wählen Sie den Kompressions-CODEC im ersten Dropdown-Menü unter "Compression" aus.

Wählen Sie die Farbtiefe im zweiten Dropdown-Menü unter "Compression" aus.

Mit dem Schieberegler Quality legen Sie die Qualitätsstufe fest.

Frames per second: Bestimmt die Bildrate der Ausgabe.

Aktivieren Sie **Key frame every** \_ **frames**, um die Keyframe-Parameter einzustellen. Geben Sie die Bildanzahl in das Feld ein.

Aktivieren Sie **Limit data rate to \_ K/Second**, um die Datenrate der kodierten Datei zu beschränken. Geben Sie die Datenrate in das Feld ein.

# Audioeinstellungen



Audioeinstellungen für den QuickTime

Die Audioeinstellungen hängen von der verwendeten Komprimierung ab.

Wählen Sie die entsprechende Komprimierung im Dropdown-Menü Compressor aus.


Size: Legt die Bitanzahl im Audio fest.

Use: Gibt an, ob das Audio eine Mono- oder Stereodatei ist.

Über die Schaltfläche **Options** können Sie auf eventuell verfügbare Optionen zugreifen.

# **Exportieren als Real Media**

Wählen Sie Gesamte Timeline exportieren als bzw. Markierten Bereich exportieren als und anschließend Timeline als Real Media-Datei ausgeben, um die gesamte Timeline bzw. einen markierten Bereich als Real Media-Datei (WMV) auszugeben.



Real Media-Exporteinstellungen

Aktivieren Sie **Output video**, um das Video zu exportieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Videomaterial nicht exportieren möchten.

Aktivieren Sie **Output audio**, um die Audiospur zu exportieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Audiomaterial nicht exportieren möchten.

Aktivieren Sie **Emphasize Audio**, um beim Exportieren der Datei dem Audioinhalt Priorität gegenüber dem Videoinhalt zu geben.

Durch aktivieren der Kontrollkästchen unter **Targets** können Ihre Clips im Internet leichter gefunden werden.

# Videoeinstellungen



Real Media-Videoexporteinstellungen

Die hier verfügbaren Optionen hängen vom ausgewählten CODEC ab.

Wählen Sie den Kompressions-CODEC im ersten Dropdown-Menü unter "Compression" aus.

Wählen Sie die Farbtiefe im zweiten Dropdown-Menü unter "Compression" aus.


Mit dem Schieberegler Quality legen Sie die Qualitätsstufe fest.

Frames per second: Bestimmt die Bildrate der Ausgabe.

Aktivieren Sie **Key frame every** \_ **frames**, um die Keyframe-Parameter einzustellen. Geben Sie die Bildanzahl in das Feld ein.

Aktivieren Sie **Limit data rate to \_ K/Second**, um die Datenrate der kodierten Datei zu beschränken. Geben Sie die Datenrate in das Feld ein.

# Audioeinstellungen



Real Media-Audioexporteinstellungen

Die Audioeinstellungen hängen von der verwendeten Komprimierung ab.

Wählen Sie die entsprechende Komprimierung im Dropdown-Menü **Compressor** aus.

Size: Legt die Bitanzahl im Audio fest.

Use: Gibt an, ob das Audio eine Mono- oder Stereodatei ist.

Über die Schaltfläche **Options** können Sie auf eventuell verfügbare Optionen zugreifen.

# Wiedergabepuffer und Nicht-Echtzeiteffekte

# Wiedergabepuffer

In der unteren rechten Ecke des Let's EDIT-Fensters befindet sich ein Zähler, der die Anzahl der Bilder im Puffer angibt. Mit dem Wiedergabepuffer kann das System kurze Passagen mit mehr Effekten in Echtzeit wiedergeben als normalerweise möglich wäre.



Mit fortschreitender Zunahme des "überladenen" Bereichs wird die Pufferkapazität verringert. Wenn der Zähler bei 0 ankommt, kann die Echtzeitverarbeitung nicht mehr aufrechterhalten werden und es tritt ein Bildverlust auf (oder die Wiedergabe wird gestoppt).

Der Wiedergabepuffer wird gefüllt, wenn das System Bereiche durchläuft, zu deren Verarbeitung es genügend CPU-Kapazität hat. Sie können die Wiedergabe mit vorgefülltem Puffer auch starten, indem Sie mithilfe von **Umschalt- + Leertaste** die Timeline abspielen.

Die Standardgröße des Wiedergabepuffers ist 1 Sekunde. Wenn Sie jedoch über eine hohe Speicherleistung verfügen, können Sie die Größe des Wiedergabepuffers im Menü "Einstellungen" unter "Grundeinstellungen" ändern.

### **Nicht-Echtzeiteffekte**

Manche Nicht-Echtzeiteffekte können je nach Situation auch in Echtzeit wiedergegeben werden.

Für Nicht-Echtzeiteffekte wird in diesem Fall der oben beschriebene Wiedergabepuffer verwendet. Aus diesem Grund muss genügend Zeit für das On-the-Fly-Rendern des Effekts und genügend Zeit zwischen den Effekten zum Wiederaufladen des Puffers zur Verfügung stehen; außerdem dürfen die Effekte nicht zu lang sein.

# Die Benutzeroberfläche im Detail

# **Symbolleiste**

Die Symbolleiste enthält Schaltflächen für viele gängige Menübefehle.



Symbolleiste (linke Seite)

Die Symbolleiste enthält folgende Funktionen:



#### Neu

Leert die aktuelle Bin und Timeline und erstellt ein neues Projekt.



### Öffnen

Öffnet eine bestehende Projektdatei.



## Speichern

Speichert die Projektdatei.



# Clip zum Bin-Fenster hinzufügen

Öffnet das Dialogfeld zum Hinzufügen eines Clips.



# Farbclip zum Bin-Fenster hinzufügen

Öffnet das Dialogfeld "Farbclip" zum Hinzufügen eines Farbclips zur DV-Bin.



# Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung

Öffnet das Dialogfeld "Erfassung".



#### Ausschneiden

Schneidet den ausgewählten Clip aus der Timeline aus und fügt ihn in die Zwischenablage ein.



#### Kopieren

Kopiert den ausgewählten Clip aus der Timeline in die Zwischenablage.



# Einfügen

Fügt den Clip aus der Zwischenablage in die Timeline ein.



#### Trennen

Trennt den Clip am Timeline-Cursor.



Symbolleiste (rechte Seite)



# Übergang hinzufügen

Fügt an der dem Timeline-Cursor nächsten Trennlinie einen Standardübergang ein.



# Ein hinzufügen

Fügt an der dem Timeline-Cursor nächsten Trennlinie eine Einblendung (von Schwarz) ein.



# Aus hinzufügen

Fügt an der dem Timeline-Cursor nächsten Trennlinie eine Ausblendung (zu Schwarz) ein.



# Titel hinzufügen/Titel bearbeiten

Öffnet die Benutzeroberfläche zur Titelerstellung, um an der Position des Timeline-Cursor einen Titel einzufügen.



### Alle Effekte auf der Timeline rendern

Rendert alle Übergänge in der Timeline.



# Rückgängig machen

Macht die letzte Aktion rückgängig.



### Wiederherstellen

Stellt die letzte rückgängig gemachte Aktion wieder her.



### 1/2 Vorschaugröße

Reduziert die Größe des Vorschaufensters auf die Hälfte.



## Volle Vorschaugröße

Stellt das Vorschaufenster auf die volle Fenstergröße.



### Vorherige Fenstergröße wiederherstellen

Stellt die vorherige Größe des Vorschaufensters wieder her.

### **Timeline**

Information hierzu finden Sie im Anschnitt zur Timeline weiter oben im Kapitel.

# Gerätesteuerung

Mit der Gerätesteuerung können Sie ein angeschlossenes DV-Gerät über die i.LINK-Schnittstelle bedienen.



Bei angehaltenem Gerät wird das Band zurückgespult. Während der Wiedergabe schaltet das Gerät in den Rücklauf-Scanmodus.

# Vorheriges Bild

Fährt auf dem Gerät das vorherige Bild an.



### Shuttle-Steuerung

Mit der Shuttle-Steuerung können Sie das Band mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts abspielen. Auf beiden Seiten befinden sich fünf Stopppunkte.

Schieben Sie den Regler für die Vorwärtswiedergabe nach rechts und für die Rückwärtswiedergabe nach links. Die Wiedergabegeschwindigkeiten hängen vom DV-Gerät ab, aber die Stopppunkte befinden sich üblicherweise bei 1/10, 1/5, 1x, 2x und 20x der Normalgeschwindigkeit.



#### Nächstes Bild

Fährt auf dem Gerät das nächste Bild an.



## Vorspulen

Bei angehaltenem Gerät wird das Band vorgespult. Während der Wiedergabe schaltet das Gerät in den Vorlauf-Scanmodus.



#### Rec

Startet die Erfassung in der Bin.



# Sync Rec

Startet die synchronisierte Aufnahme auf dem Gerät. Mit Sync Rec wird die Timeline automatisch auf dem Gerät aufgezeichnet.

# **AVI-Steuerung**

Die AVI-Steuerung bietet Steuerelemente für die Wiedergabe der Timeline.



AVI-Steuerung (linke Seite)



## Stopp

Hält die Wiedergabe der Timeline an.



## Wiedergabe

Gibt die Timeline ab dem Timeline-Cursor wieder.



## Zum ersten Bild springen

Geht an den Anfang der Timeline.



# Zum vorherigen Clip springen

Geht zum vorherigen Clip.



### Timeline nach links verschieben

Verschiebt die Timeline nach links.



# Vorheriges Bild

Geht mit dem Timeline-Cursor ein Bild zurück.



### Nächstes Bild

Geht mit dem Timeline-Cursor ein Bild vorwärts.



## Timeline nach rechts verschieben

Verschiebt die Timeline nach rechts.



### Zum letzten Bild springen

Geht an das Ende der Timeline.



#### In-Punkt setzen



Markiert die aktuelle Position des Timeline-Cursors als In-Punkt für den Clip.



#### Out-Punkt setzen

Markiert die aktuelle Position des Timeline-Cursors als Out-Punkt für den Clip.



AVI-Steuerung (rechte Seite)



### In-Marke setzen

Markiert die aktuelle Position des Timeline-Cursors als In-Punkt für die Timeline.



### **Out-Marke setzen**

Markiert die aktuelle Position des Timeline-Cursors als Out-Punkt für die Timeline.



## Von In bis Out wiedergeben

Gibt die Timeline vom gesetzten In- bis zum gesetzten Out-Punkt wieder.



# Zu In-Marke springen

Bewegt den Timeline-Cursor zum gesetzten In-Punkt der Timeline.



# Zu Out-Marke springen

Bewegt den Timeline-Cursor zum gesetzten Out-Punkt der Timeline.



## Voice-Over

Startet die Aufnahme einer Erzählstimme als Audioclip.



# **Shuttle-Leiste**

Mit der Shuttle-Leiste können Sie sich schnell durch die Timeline bewegen. Ziehen Sie einfach den Regler, um sich durch die Timeline zu bewegen.

# **Statusleiste**

In der Statusleiste finden Sie Informationen über die Timeline.



# AVI-/DV-Anzeige

Zeigt für Timeline-Positionen "AVI" und für DV-Positionen "DV" an.

#### Status

Zeigt den Status des Geräts oder der Timeline an.

## **Position**

Zeigt die Zeit- und Bildposition des Geräts oder des Timeline-Cursors an.

## Gesamtzeit

Zeigt die Gesamtzeit der Timeline in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern an.

#### Restzeit

Zeigt die für die Erfassung verbleibende Gesamtzeit an. Diese Zeit entspricht dem verbleibenden Speicherplatz auf den temporären Laufwerken.

### Audio-Sample-Rate

Zeigt die Sample-Rate der Timeline an.

# Freier Speicherplatz

Zeigt den freien Speicherplatz auf dem temporären Laufwerk an.

# Menüoptionen

# Menü "Datei"



#### Neu

Leert die aktuelle Bin und Timeline und erstellt ein neues Projekt.

# Öffnen

Öffnet eine bestehende Projektdatei.

# Clip zum Bin-Fenster hinzufügen

Öffnet das Dialogfeld zum Hinzufügen von Clips zum Bin-Fenster.

### Speichern

Speichert die Projektdatei.

# Speichern unter...

Speichert die Projektdatei in einer neuen Datei.

## Batch-Erfassung/Übergangslose Erfassung

Öffnet das Dialogfeld "Erfassung".

## Voice-Over

Startet die Aufzeichnung einer Erzählstimme (Voice-Over).

## Gesamte Timeline exportieren als

### Timeline als AVI-Datei ausgeben

Erstellt eine neue AVI-Datei aus der Timeline. Wenn die Timeline größer als 2 GB (länger als 9 Minuten) ist, werden lediglich die ersten 2 GB der Timeline in der neuen AVI-Datei gespeichert. Erstellen Sie stattdessen eine Referenz-AVI-Datei.

# Timeline als Referenz-AVI-Datei ausgeben

Erstellt eine Referenz-AVI-Datei aus der Timeline. Die Referenz-AVI-Datei hat keine Längenbeschränkung und verweist lediglich auf die Clips und die gerenderten Dateien. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zu Referenz-AVI-Dateien und 2-GB-AVI-Beschränkung in diesem Kapitel.

## Timeline als MPEG-Datei ausgeben

Erstellt eine MPEG-Datei aus der Timeline.

## Timeline als ASF-Datei ausgeben

Erstellt eine Windows Media-Streaming-Datei aus der Timeline.

# Timeline als QuickTime-Datei ausgeben

Erstellt eine QuickTime-Datei aus der Timeline.

## Alle temporären Dateien löschen

Löscht alle temporären Dateien für dieses Projekt.

## Alle nicht benötigten temporären Dateien löschen

Löscht alle nicht benötigten temporären Dateien für dieses Projekt (z. B. gerenderte Übergänge, die nachträglich gelöscht wurden).

## Liste der zuletzt geöffneten Dateien

Ermöglicht das schnelle Öffnen kürzlich bearbeiteter Dateien.

### Beenden

Beendet Let's EDIT.

# Menü "Bearbeiten"



# Rückgängig machen

Macht die letzte Aktion rückgängig.

## Wiederherstellen

Stellt die rückgängig gemachte Aktion wieder her.

#### Löschen

Löscht den ausgewählten Clip aus der Timeline.

### Ausschneiden

Schneidet den ausgewählten Clip aus der Timeline aus und fügt ihn in die Zwischenablage ein.

### Kopieren

Kopiert den ausgewählten Clip in die Zwischenablage.

### Einfügen

Fügt den Clip aus der Zwischenablage in die Timeline ein.

## In Bin-Fenster einfügen

Fügt den Clip aus der Zwischenablage in die DV-Bin ein.

## **Trennen**

Trennt den Clip am Timeline-Cursor.

# Übergang einfügen

Fügt den Übergang aus der Zwischenablage in die Timeline ein.

# Titel einfügen

Fügt den Titel aus der Zwischenablage in die Timeline ein.

#### Suchen

#### Gehe

Öffnet das Dialogfeld "Gehe zu", über das Sie zu einem Zeitpunkt oder Bild springen können.

# Gehe zur vorherigen Szene

Sucht nach der vorherigen Szene und bewegt den Timeline-Cursor dahin (falls vorhanden).

### Gehe zur nächsten Szene

Sucht nach der nächsten Szene und bewegt den Timeline-Cursor dahin (falls vorhanden).

## Gehe zum vorherigen Index

Bewegt die Timeline zum vorherigen Indexpunkt (falls vorhanden).

## Gehe zum nächsten Index

Bewegt die Timeline zum nächsten Indexpunkt (falls vorhanden).

#### Markieren

#### In-Marke setzen

Markiert die aktuelle Position des Timeline-Cursors als In-Punkt für die Timeline.

#### **Out-Marke setzen**

Markiert die aktuelle Position des Timeline-Cursors als Out-Punkt für die Timeline.

#### Zu In-Marke springen

Geht zum In-Punkt der Timeline.

### Zu Out-Marke springen

Geht zum Out-Punkt der Timeline.

## Von In bis Out wiedergeben

Gibt die Timeline vom gesetzten In- bis zum gesetzten Out-Punkt wieder.

# In-/Out-Marke löschen

Löscht die gesetzten In- und Out-Punkte der Timeline.

#### In-Punkt setzen

Markiert die aktuelle Position des Timeline-Cursors als In-Punkt für den Clip.

### **Out-Punkt setzen**

Markiert die aktuelle Position des Timeline-Cursors als Out-Punkt für den Clip.

# Clip kürzen

Öffnet das Dialogfeld "Kürzen", in dem Sie einen Clip nach Timecode oder Bildern trimmen können.

# Neuer Farbclip in Bin-Fenster

Öffnet das Dialogfeld "Farbclip" zum Hinzufügen eines Farbclips zum Bin-Fenster.

# Clips automatisch anordnen

Ordnet die Clips der DV-Bin auf der Main AV-Spur an.

## Clips in umgekehrter Reihenfolge anordnen

Ordnet die Clips der DV-Bin in umgekehrter Reihenfolge auf der Main AV-Spur an.

## Clips von Main AV ins Bin-Fenster legen

Fügt die Clips auf der Main AV-Spur in die DV-Bin ein.

### Alle Clips von Insert sAV in Main AV verschieben

Verschiebt alle Clips aus der Insert AV-Spur auf die Main AV-Spur.


### Bin-Fenster leeren

Entfernt alle Clips aus der DV-Bin. Die Timeline wird dadurch nicht verändert.

### Timeline leeren

Entfernt alle Clips aus der Timeline. Die DV-Bin wird dadurch nicht verändert.

# Menü "Effekte"



# Übergang

#### 1/2 Sekunde

Fügt einen 1/2-Sekunden-Standardübergang ein.

#### 1 Sekunde

Fügt einen 1-Sekunden-Standardübergang ein.

#### 2 Sekunden

Fügt einen 2-Sekunden-Standardübergang ein.

### 3 Sekunden

Fügt einen 3-Sekunden-Standardübergang ein.

### 4 Sekunden

Fügt einen 4-Sekunden-Standardübergang ein.

#### 5 Sekunden

Fügt einen 5-Sekunden-Standardübergang ein.

### Standard

Fügt einen Standardübergang einer bestimmten Länge ein.

## Hier beginnen

Fügt den Standardübergang ab der Position des Timeline-Cursors ein.

#### Hier enden

Fügt den Standardübergang bis zur Position des Timeline-Cursors ein.

# Übergänge zwischen alle Clips setzen

Fügt einen Standardübergang mit Standardlänge an allen Trennpunkten ein, an denen sich noch keine Übergänge befinden.

## Einblenden

## 1/2 Sekunde

Fügt eine 1/2-Sekunden-Einblendung ein.

### 1 Sekunde

Fügt eine 1-Sekunden-Einblendung ein.

### 2 Sekunden

Fügt eine 2-Sekunden-Einblendung ein.

#### 3 Sekunden

Fügt eine 3-Sekunden-Einblendung ein.

### 4 Sekunden

Fügt eine 4-Sekunden-Einblendung ein.

### 5 Sekunden

Fügt eine 5-Sekunden-Einblendung ein.

### Ausblenden

#### 1/2 Sekunde

Fügt eine 1/2-Sekunden-Ausblendung ein.

### 1 Sekunde

Fügt eine 1-Sekunden-Einblendung ein.

### 2 Sekunden

Fügt eine 2-Sekunden-Einblendung ein.

## 3 Sekunden

Fügt eine 3-Sekunden-Einblendung ein.

#### 4 Sekunden

Fügt eine 4-Sekunden-Einblendung ein.

#### 5 Sekunden

Fügt eine 5-Sekunden-Einblendung ein.

# Titel

Öffnet die Benutzeroberfläche zum Erstellen von Titeln.

#### Rendern

Rendert den Übergang oder den Titel.

# Menü "Einstellungen"



# Wiedergabe wiederholen

Wenn aktiviert, wird die Timeline wieder von Anfang an abgespielt, sobald der Cursor an das Ende gelangt.

Wenn deaktiviert, endet die Wiedergabe am Ende der Timeline.

# Audio-Sample-Rate bei Wiedergabe

### 48 kHz 16 Bit

Gibt an, dass die Timeline mit 48 kHz und 16 Bit wiedergegeben werden soll. Die Sample-Rate von Audiomaterial mit anderen Einstellungen wird bei Bedarf entsprechend erhöht.

Außer für 4-Kanal-32-kHz-Audio ist dies die beste Einstellung.

#### 44,1 kHz 16 Bit

Gibt an, dass Audio in der Timeline mit 44,1 kHz und 16 Bit wiedergegeben werden soll. Die Sample-Rate von Audiomaterial mit anderen Einstellungen wird bei Bedarf entsprechend erhöht bzw. reduziert.

#### 32 kHz 16 Bit

Gibt an, dass die Timeline mit 32 kHz und 16 Bit wiedergegeben werden soll. Die Sample-Rate von Audiomaterial mit anderen Einstellungen wird bei Bedarf entsprechend erhöht bzw. reduziert.

#### 32 kHz 12 Bit

Gibt an, dass die Timeline mit 32 kHz und 12 Bit wiedergegeben werden soll. Die Sample-Rate von Audiomaterial mit anderen Einstellungen wird bei Bedarf entsprechend reduziert.

# Ripple Editing

Wenn aktiviert, werden Insert AV-Clips, Titel und Ex Audio-Clips mit dem Main AV-Clip verschoben, sollte dieser der Main-AV-Spur hinzugefügt bzw. aus dieser entfernt werden. Ripple Editing behält die relative Position aller Insert AV-Clips, Titel und Ex Audio-Clips bei.

Wenn deaktiviert, verschieben sich nur die Clips auf der Main AV-Spur, wenn Main AV-Clip entfernt oder hinzugefügt wird.

Im Allgemeinen wird empfohlen, diese Option zu aktivieren.

## Standardeinstellungen

Öffnet das Dialogfeld der Standardeinstellungen, in dem Sie Standardeinstellungen für die Bearbeitung festlegen oder ändern können.

### 16:9-Modus

Versetzt Let's EDIT in den Modus für die Bearbeitung von Material mit dem Seitenverhältnis 16:9. Alle Übergänge und Titel werden so gerendert, dass das Seitenverhältnis dem von 16:9-Filmmaterial entspricht.

Es ist nicht möglich, 4:3- und 16:9-Clips im gleichen Projekt zu verwenden.

# **Automatisches Einschnappen**

Weitere Informationen finden Sie unter "Einschnappen auf Clipränder" auf Seite 75.

#### **Audio Scrub-Modus**

Weitere Informationen finden Sie unter "Scrubbing mit Audio" auf Seite 54.

#### Audio von Spur 3 und 4 erfassen

Wenn aktiviert, wird Audiomaterial aus Spur 3 und 4 auf dem Band (4-Kanal, 32 kHz ,12 Bit) gleichzeitig mit der AVI-Erfassung in Let's EDIT in einer separaten WAV-Datei erfasst. Diese WAV-Datei kann mit dem dazugehörigen AVI-Clip synchronisiert werden, um alle vier Audiokanäle verfügbar zu machen.

Wenn deaktiviert, wird das Audiomaterial aus Spur 3 und 4 nicht erfasst.

#### Ohne Audioinhalt erfassen

Wenn aktiviert, wird DV-Audio nicht in die AVI-Audiospur kopiert. Wenn deaktiviert, wird DV-Audio zu Kompatibilitätszwecken in die AVI-Audiospur kopiert.

Aktivieren Sie diese Option nur, wenn beim Erfassen eines Clips mit gemischten Sample-Raten Fehlermeldungen bezüglich ungültiger DV-Daten angezeigt werden.

### Als Referenz-AVI-Datei erfassen

Wenn aktiviert, werden Dateien in Let's EDIT als Referenz-AVI-Dateien erfasst, die über keine Längenbegrenzung verfügen.

Wenn deaktiviert, werden Dateien in Let's Edit DIT als gewöhnliche AVI-Dateien erfasst, die auf 2 GB (etwas über 9 Minuten) beschränkt sind.

# Keine Szenenerkennung beim Erfassen

Wenn deaktiviert, werden in Let's EDIT beim Erfassen eines Clips von Band je nach Erkennung des Timecodes oder des Datums die Clips getrennt erfasst. Wenn aktiviert, können Sie einen Clip mit mehreren Datensätzen wie auf Band vorhanden erfassen.

# **Timeline-Skalierung**

#### 1 Bild

Skaliert die Timeline pro Bild.

### 10 Bilder

Skaliert die Timeline pro 10 Bilder.

#### 1 Sekunde

Skaliert die Timeline pro Sekunde.

### 2 Sekunden

Skaliert die Timeline pro 2 Sekunden.

## 5 Sekunden

Skaliert die Timeline pro 5 Sekunden.

### 10 Sekunden

Skaliert die Timeline pro 10 Sekunden.

## 15 Sekunden

Skaliert die Timeline pro 15 Sekunden.

### 30 Sekunden

Skaliert die Timeline pro 30 Sekunden.

## 1 Minute

Skaliert die Timeline pro Minute.

## Skala anpassen

Skaliert die Timeline anhand des Werts, der erforderlich ist, um die gesamte Timeline auf dem Bildschirm anzuzeigen.

# Menü "Ansicht"



# **Symbolleiste**

Blendet die Symbolleiste ein/aus.

# Gerätesteuerung

Blendet die Gerätesteuerung ein/aus.

# **Timelinesteuerung**

Blendet die AVI-Steuerung ein/aus.

#### **Statusleiste**

Blendet die Statusleiste ein/aus.

## Kleine Thumbnails im Bin-Fenster

Wenn aktiviert, werden im Bin-Fenster kleine Miniaturansichten der Clips verwendet.

Wenn deaktiviert, werden große Miniaturansichten der Clips verwendet.

### Kleine Thumbnails in der Timeline

Wenn aktiviert, werden in der Timeline kleine Miniaturansichten der Clips verwendet.

Wenn deaktiviert, werden große Miniaturansichten der Clips verwendet.

## Main AV-Spur immer anzeigen

Wenn aktiviert, wird die Main AV-Spur auf der Benutzeroberfläche verankert. Wenn nicht alle Spuren angezeigt werden und die Spuren verschoben werden, bleibt Main AV am oberen Rand der Benutzeroberfläche verankert.

Wenn deaktiviert, wird die Main AV-Spur wie alle anderen Spuren verschoben.

#### Thumbnails in Timeline anzeigen

Wenn aktiviert, werden auf der Image-Spur in unterschiedlichen Abschnitten Miniaturansichten des Videos angezeigt.

Wenn deaktiviert, wird die Image-Spur ausgeblendet und es werden keine Miniaturansichten angezeigt.

#### Gerenderte Thumbnails in Timeline anzeigen

Wenn aktiviert, werden die Miniaturansichten in der Timeline direkt aus den Originaldateien mit den angewendeten Filtern entnommen. Dadurch kann das Scrubbing und Navigieren in der Timeline beträchtlich reduziert werden.

Wenn deaktiviert, werden die Miniaturansichten in der Timeline ohne Filter übernommen.

#### Timecode in das Video einblenden

Wenn aktiviert, wird der Timeline-Timecode in die Videoausgabe eingeblendet.

Wenn deaktiviert, wird der Timeline-Timecode nicht in die Videoausgabe eingeblendet.

#### Overlay anzeigen

Startet den Overlay der Vorschauanzeige.

#### Overlay ausschalten

Stoppt den Overlay der Vorschauanzeige.

#### Vectorscope-Messgerät anzeigen

Zeigt das Vectorscope der Timeline an.

#### Waveform-Messgerät anzeigen

Zeigt den Waveform-Monitor der Timeline an.

## Menü "Hilfe"




#### Über...

Öffnet das Dialogfeld mit den Versionsinformationen zur Software.

## **Dialogfelder**

## **Erfassung - Batch-Modus**



#### Erfassungsmethode

#### **Batch**

Verwendet die Batch-Erfassungsmethode.

#### Übergangslos

Verwendet die übergangslose Erfassungsmethode.

#### Einstellungen

#### In

Anfangs-Timecode des Clips

#### Out

End-Timecode des Clips

#### AVI-Datei

Dateiname des erfassten Clips

#### Schaltfläche In-Marke

Markiert die aktuelle Bandposition als In-Punkt für den Clip.

#### Schaltfläche Out-Marke

Markiert die aktuelle Bandposition als Out-Punkt für den Clip.

#### Schaltfläche Suchen

Öffnet ein Fenster zum Festlegen des Dateinamens für den Clip.

#### Schaltfläche Aktualisieren

Aktualisiert den ausgewählten Listeneintrag mit dem angegebenen In- und Out-Punkt sowie AVI-Dateinamen.

#### Schaltfläche Hinzufügen

Fügt die aktuellen Einstellungen als einen neuen Clip am Ende der Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Einfügen

Fügt die aktuellen Einstellungen als neuen Clip vor dem ausgewählten Clip in die Erfassungsliste ein (bzw. am Ende der Erfassungsliste, wenn kein Clip ausgewählt ist).

#### Schaltfläche Gehe nach oben

Verschiebt den ausgewählten Clip in der Erfassungsliste um eine Position nach oben.

#### Schaltfläche Gehe nach unten

Verschiebt den ausgewählten Clip in der Erfassungsliste um eine Position nach unten.

#### Schaltfläche Löschen

Löscht den ausgewählten Clip aus der Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Alles löschen

Löscht alle Clips aus der Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Speichern

Speichert die Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Laden

Lädt eine Erfassungsliste.


#### Schaltfläche Erfassen

Startet die Batch-Erfassung.

#### Schaltfläche Abbrechen

Leert die Erfassungsliste und schließt das Dialogfeld "Erfassung".

## Dialogfeld des Batch-Erfassungsverlaufs



#### 

Zeigt den gerade erfassten Clip, die Gesamtanzahl der zu erfassenden Clips und den Dateiname des aktuellen Clips an. Ex. 1 / 2 D:\capture1.avi gibt an, dass Clip 1 von 2 aktuell erfasst und auf "D:\capture1.avi" geschrieben wird.

#### Bild

Gibt das aktuelle Bild aller Bilder des aktuellen Clips in Stunden, Minuten, Sekunden, Bildern und Bilderanzahl an.

#### Total

Gibt das aktuelle Bild aller Bilder der gesamten Erfassung in Stunden, Minuten, Sekunden, Bildern und Bilderanzahl an.

#### **Status**

Zeigt den aktuellen AVI-Vorgang an.

#### Deck

Gibt die aktuelle Bandposition in Stunden, Minuten, Sekunden, Bildern und Bilderanzahl sowie die aktuelle Geräteoperation an.

#### Schaltfläche Überspringen

Beendet den aktuellen Clip und springt zum nächsten Clip in der Erfassungsliste.


#### Schaltfläche Stopp

Hält die Batch-Erfassung am aktuellen Punkt an und speichert alle bisher erfassten Clips.

#### Schaltfläche Abbrechen

Hält die Batch-Erfassung an und verwirft alle bisher erfassten Clips.

## Erfassung - Übergangsloser Modus



#### Erfassungsmethode

#### **Batch**

Verwendet die Batch-Erfassungsmethode.

#### Übergangslos

Verwendet die übergangslose Erfassungsmethode.

#### Einstellungen

#### Out

Dauer des Clips plus ein Bild. (Die Clipdauer ist um ein Bild länger als die angegebene Dauer.)

#### **AVI-Datei**

Dateiname des erfassten Clips

#### Schaltfläche Suchen

Öffnet ein Fenster zum Festlegen des Dateinamens für den Clip.

#### Schaltfläche Aktualisieren

Aktualisiert den ausgewählten Listeneintrag mit dem angegebenen Out-Punkt (Dauer) und dem AVI-Dateinamen.

#### Schaltfläche Einfügen

Fügt die aktuellen Einstellungen als neuen Clip vor dem ausgewählten Clip in die Erfassungsliste ein (bzw. am Ende der Erfassungsliste, wenn kein Clip ausgewählt ist).

#### Schaltfläche Gehe nach oben

Verschiebt den ausgewählten Clip in der Erfassungsliste um eine Position nach oben.

#### Schaltfläche Gehe nach unten

Verschiebt den ausgewählten Clip in der Erfassungsliste um eine Position nach unten.

#### Schaltfläche Löschen

Löscht den ausgewählten Clip aus der Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Alles löschen

Löscht alle Clips aus der Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Speichern

Speichert die Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Laden

Lädt eine Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Erfassen

Startet die übergangslose Erfassung.

#### Schaltfläche Abbrechen

Leert die Erfassungsliste und schließt das Dialogfeld "Erfassung".

## Dialogfeld des übergangslosen Erfassungsverlaufs



#### #/ # xxxxx

Zeigt den gerade erfassten Clip, die Gesamtanzahl der zu erfassenden Clips und den Dateiname des aktuellen Clips an. "Ex. 1 / 2 D:\capture1.avi" gibt an, dass Clip 1 von 2 aktuell erfasst und auf "D:\capture1.avi" geschrieben wird.

#### Bild

Gibt das aktuelle Bild aller Bilder des aktuellen Clips in Timecode und Bilderanzahl an.

#### Total

Gibt das aktuelle Bild aller Bilder der gesamten Erfassung in Timecode und Bilderanzahl an.

#### **Status**

Zeigt den aktuellen AVI-Vorgang an.

#### Deck

Gibt die aktuelle Bandposition in Timecode und Bilderanzahl sowie die aktuelle Geräteoperation an.

#### Schaltfläche Überspringen

Beendet den aktuellen Clip und springt zum nächsten Clip in der Erfassungsliste.

#### Schaltfläche Pause

Hält die Erfassung vorübergehend an.


#### Schaltfläche Stopp

Hält die übergangslose Erfassung am aktuellen Punkt an und speichert alle bisher erfassten Clips.

#### Schaltfläche Abbrechen

Hält die übergangslose Erfassung an und verwirft alle bisher erfassten Clips.

## Clip kürzen



#### In

Legt den In-Punkt des Clips in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern oder anhand der Bilderanzahl fest.

#### Out

Legt den Out-Punkt des Clips in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern oder anhand der Bilderanzahl fest.

#### Dauer

Legt die Dauer des Clips in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern oder anhand der Bilderanzahl fest.

#### Start

Legt die Startposition für Clips, die nicht auf der Main AV-Spur liegen, in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern oder anhand der Bilderanzahl fest.

#### OK

Übernimmt die Einstellungen für In, Out, Dauer und Start und schließt das Dialogfeld.

#### **Abbrechen**

Verwirft die Änderungen und schließt das Dialogfeld.

#### Gehe



#### Gehe zu

Springt zu einem bestimmten Timecode oder einer bestimmten Bildnummer in der Timeline.


#### OK

Schließt das Dialogfeld und geht zum angegebenen Timecode bzw. zur angegebenen Bildnummer.

#### **Abbrechen**

Schließt das Dialogfeld und bricht den Vorgang ab.

## Standardeinstellungen



### Übergang

### Тур

Zeigt den Standardübergangstyp an.

Schaltfläche Einstellungen

Öffnet das Dialogfeld "Standard Wipe", in dem Sie den Standardübergang auswählen können.

#### **Dauer**

Gibt die Dauer des Übergangs in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern an.

#### Kontrollkästchen Audio auf A ausblenden

Wenn aktiviert, wird das Audio auf dem ersten Clip während des Übergangs automatisch ausgeblendet.

Wenn deaktiviert, bleiben die Audiopegel auf dem ersten Clip unverändert.

#### Kontrollkästchen Audio auf B einblenden

Wenn aktiviert, wird das Audio auf dem zweiten Clip während des Übergangs automatisch eingeblendet.

Wenn deaktiviert, bleiben die Audiopegel auf dem zweiten Clip unverändert.

#### Kontrollkästchen Gesamtzeit anpassen

Wenn aktiviert, werden die In- und/oder Out-Punkte der Clips B und/oder A (falls möglich) bei Einfügung eines Übergangs verschoben, sodass die Gesamtlänge des Clips unverändert bleibt.

#### Von A

Der Out-Punkt des ersten Clips wird verschoben, sodass bei Hinzufügen eines Übergangs die Gesamtlänge des Clips unverändert bleibt.

#### Zu B

Der In-Punkt des zweiten Clips wird verschoben, sodass bei Hinzufügen eines Übergangs die Gesamtlänge des Clips unverändert bleibt.

#### **Beide**

Sowohl der Out-Punkt des ersten als auch der In-Punkt des zweiten Clips wird verschoben, sodass bei Hinzufügen eines Übergangs die Gesamtlänge des Clips unverändert bleibt.

#### Ein-/Ausblenden

#### Ir

Legt die Standarddauer der Einblendung in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern fest.

#### Einblendungsfarbe

Klicken Sie auf das Feld, um die Farbe für die Einblendung festzulegen.

#### Kontrollkästchen Audio einblenden

Wenn aktiviert, wird das Audio bei einer Einblendung automatisch miteingeblendet.

#### Out

Legt die Standarddauer der Ausblendung in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern fest.

#### Ausblendungsfarbe

Klicken Sie auf das Feld, um die Farbe für die Ausblendung festzulegen.

#### Kontrollkästchen Audio ausblenden

Wenn aktiviert, wird das Audio bei einer Ausblendung automatisch mitausgeblendet.

#### Standbild

#### Dauer

Legt die Standarddauer von Standbildern in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern fest.

#### Titel

#### Spur

Legt die Anzahl der in der Timeline angezeigten Titelspuren fest. Titel auf ausgeblendeten Spuren werden trotzdem angezeigt, müssen aber eingeblendet werden, um bearbeitet werden zu können.

#### In

Legt die Standarddauer der In-Bewegung in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern fest.

#### **Anhalten**

Legt die Standarddauer des angehaltenen Titels in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern fest.

#### Out

Legt die Standarddauer der Out-Bewegung in Stunden, Minuten, Sekunden und Bildern fest.


#### OK

Übernimmt die Änderungen und schließt das Dialogfeld.

#### **Abbrechen**

Verwirft die Änderungen und schließt das Dialogfeld.

## Standardeinstellungen - Temporäre Laufwerke



#### Gesamtzeit

Zeigt die Gesamtspeicherzeit aller temporären Laufwerke in der Liste an.

#### Laufwerksauswahl

Wählt ein Laufwerk aus dem Dropdown-Menü aus und fügt es zur Liste hinzu.

#### Schaltfläche Hinzufügen

Fügt das ausgewählte Laufwerk der Liste der temporären Laufwerke hinzu.

#### Schaltfläche Reihenfolge nach oben

Verschiebt den ausgewählten Listeneintrag eine Position nach oben (höhere Priorität).

#### Schaltfläche Reihenfolge nach unten

Verschiebt den ausgewählten Listeneintrag eine Position nach unten (niedrigere Priorität).

#### Schaltfläche Löschen

Entfernt den ausgewählten Eintrag aus der Liste der temporären Laufwerke.


#### OK

Übernimmt die Änderungen und schließt das Dialogfeld.

#### **Abbrechen**

Verwirft die Änderungen und schließt das Dialogfeld.

## **AVI-Eigenschaften - Datei-Informationen**



#### **Dateiname**

Name der Datei

#### Ort

Speicherlaufwerk und -verzeichnis

#### Größe

Dateigröße in MB und Byte

#### **Angelegt**

Erstellungsdatum der Datei

#### Verändert

Änderungsdatum der Datei

#### **Audio**

Audio-Sample-Rate und Bitanzahl

#### Spielzeit

Wiedergabedauer des Clips

#### In

In-Punkt der Datei


#### Out

Out-Punkt der Datei

#### **Dauer**

Dauer der Datei

## **AVI-Eigenschaften - Rec-Informationen**



#### **Datum**

Aufnahmedatum des Clips

#### Uhrzeit

Aufnahmezeitpunkt des Clips

#### lr

In-Punkt des Clips auf Band

#### Οı

Out-Punkt des Clips auf Band


#### **Position**

Position des Clips auf Band

#### Quelle

Quelltyp

## AVI-Eigenschaften - Referenz-AVI-Informationen



#### Referenzdatei

Datei(en), auf die die Referenz-AVI-Datei verweist


#### Ort

Speicherort der referenzierten Datei(en)

#### **Position**

Position dieses Clips in den Referenzdateien

#### Über



#### Freier Arbeitsspeicher

Zeigt den freien Arbeitsspeicher in Ihrem System an.

#### Freier Speicherplatz

Zeigt den freien Speicherplatz auf dem temporären Laufwerk an.

#### Mögliche Aufnahmezeit

Zeigt an, wieviel Video in Stunden, Minuten, Sekunden, Bildern und Bilderanzahl auf dem angezeigten Laufwerk aufgenommen werden kann.

## **Let's EDIT**

# **Kapitel 4**

## Übergangseinstellungen

In diesem Kapitel werden die Einstellungen für die standardmäßigen Canopus-Echtzeitübergänge beschrieben, die in Let's EDIT und in Adobe Premiere über das Echtzeit-Plug-In für Premiere von Canopus zur Verfügung stehen.

## **Gemeinsame Optionen**

Folgende Optionen stehen für alle Übergänge zur Verfügung:

## **Original zeigen**

Aktivieren Sie diese Option, um statt der Platzhalter A und B die Originalbilder in der Übergangsvorschau anzuzeigen.

#### **Sicherer Bereich**


Aktivieren Sie diese Option, damit der im endgültigen Produkt sichtbare Bereich des Videobilds durch Zuschneidemarken gekennzeichnet wird.

#### **Aktuelle Zeit**

Aktivieren Sie diese Option, damit die Vorschau des Übergangs in der tatsächlichen Länge wiedergegeben wird und Sie einen Eindruck der Geschwindigkeit erhalten. Sie können die Geschwindigkeit des Übergangs auf der Registerkarte "Keyframe" ändern. Keyframes sind "Eckpunkte", die den Verlauf eines Übergangs oder Filters zu einem gegebenen Zeitpunkt festlegen.

Mit Keyframes können Sie die Geschwindigkeit eines Effekts anpassen, einen Effekt an einem bestimmten Punkt anhalten oder sogar umkehren. Beispielsweise kann bei einem Kreisübergang das nachfolgende Bild schnell geöffnet, dann wieder fast ganz geschlossen und schließlich ganz geöffnet werden.

Optionen für Keyframes sind auf der Registerkarte **Keyframe** jedes Übergangs enthalten.



Im Keyframe-Diagramm wird die **Zeit** auf der horizontalen Achse und die **prozentuale (%)** Länge des Übergangs auf der vertikalen Achse dargestellt. Normalerweise verlaufen Übergänge linear von der linken unteren Ecke des Diagramms (Beginn der Zeit, 0 %) bis zur rechten oberen Ecke des Diagramms (Ende der Zeit, 100 %).

## Hinzufügen, Auswählen und Entfernen von Keyframes

Um einen Keyframe hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**. Auf dem Diagramm wird eine weiße Keyframe-Markierung angezeigt.

Sie können auf die Keyframe-Markierung klicken und sie an die gewünschte Stelle ziehen oder die Werte in den Feldern **Zeit** und **Beginn** manuell eingeben.

Klicken Sie zum Auswählen einer Keyframe-Markierung darauf oder verwenden Sie die Schaltflächen "Vorherige" und "Nächste", um zur nächsten bzw. zur vorherigen Keyframe-Markierung zu gelangen.

Um einen Keyframe zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken auf die Schaltfläche **Löschen**.

## **Einstellen der Keyframe-Interpolation**

Sie können die Interpolation (Durchschnitt) zwischen Keyframes einstellen, indem Sie einen Keyframe und eine der Optionen zur **Keyframe-Interpolation** in der Dropdown-Liste neben der Schaltfläche **Löschen** auswählen.

#### Linear

Lineare Interpolation bedeutet, dass ein Keyframe mit dem nächsten durch eine gerade Linie verbunden ist. Dies führt bei Übergängen zu plötzlichen Änderungen. Wenn Sie beispielsweise einen Übergang mit der linearen Interpolation so einstellen, dass der Übergang von 0 % bis 50 % anwächst und dann wieder auf 0 % zurückgeht, ist die Veränderung zwischen der Vorwärtsbewegung und der Rückwärtsbewegung in der Mitte des Übergangs ist deutlich erkennbar. Bei der linearen Interpolation kommt es zu plötzlichen Veränderungen.

#### Kurve

Bei dieser Interpolationsart wird eine Sinuskurve verwendet, um den Übergang zwischen den Keyframes zu glätten. Dies führt zu fließenderen Übergängen.

## **Aufsteigen**

Die aufsteigende Interpolation verläuft am Anfang schnell und am Ende langsam.

## **Absteigen**

Die absteigende Interpolation verläuft am Anfang langsam und am Ende schnell.

## **Umkehren von Keyframe-Einstellungen**

Klicken Sie auf **Umkehren**, um die Keyframe-Einstellungen umzukehren, sodass Übergänge von rechts nach links und nicht von links nach rechts verlaufen.

## **Speichern und Laden von Keyframe- Presets**


Sie können auch Keyframe-Presets für Übergänge speichern und erneut laden.

Um benutzerdefinierte Keyframe-Einstellungen zu speichern, klicken Sie unter der Liste **Preset** auf die Schaltfläche **Speichern**. Daraufhin wird die benutzerdefinierte Keyframe-Einstellung in der Liste angezeigt. Keyframe-Einstellungen werden global verwendet. Wenn Sie ein Preset für einen Übergang speichern, steht es für alle Übergänge zur Verfügung.

Um eine benutzerdefinierte Keyframe-Einstellung zu laden, doppelklicken Sie auf Ihre Auswahl in der Liste.

Um eine benutzerdefinierte Keyframe-Einstellung zu löschen, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken auf **Löschen**. Sie können nur die Presets löschen, die Sie auch erstellt haben. Die standardmäßigen Keyframe-Presets können nicht gelöscht werden.

## **Alpha Wipe**



Ein Bitmap-Bild wird eingeblendet. Alpha Wipes ähneln einem der Überblendungseffekte (Gradient Wipe) von Premiere.

## Registerkarte "Einstellungen"

## Alpha Bitmap

Legt fest, welche Datei als Alpha Bitmap verwendet wird. Let's EDIT wird mit zahlreichen vordefinierten Alpha Bitmap-Dateien im Verzeichnis **Effect\Alpha** ausgeliefert.

Sie können auch eigene Bitmap-Dateien im Format 640 x 480 mit 256-Farben-Farbtiefe erstellen und verwenden. Sehen Sie sich einige der installierten Bitmap-Dateien im Verzeichnis **Effect\Alpha** an, um Ideen für die Erstellung Ihrer eigenen Bitmap-Dateien zu sammeln.

#### Schärfe


Legt die Schärfe der Ränder beim Übergang von Video A zu Video B fest. Je höher der Wert, desto schärfer und detaillierter sind die Ränder.

#### Randfarbe benutzen

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird bei Übergängen ein Rand in der angegebene Farbe zwischen Videoclip A und B angezeigt.

- > A Seite: Wendet die Randfarbe auf Video A an.
- > B Seite: Wendet die Randfarbe auf Video B an.
- > **Beide:** Wendet die Randfarbe sowohl auf Video A als auch auf Video B an.

### **Blind Push**



Video B wird in Streifen unterteilt und "schiebt" Video A aus dem Bild.

## Registerkarte "Einstellungen"

#### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs

#### Streifen


Anzahl der Streifen

## Style

Legt fest, wie die Abschnitte in das Videobild eintreten.

## **Blind Slide**

Video B wird in Streifen unterteilt, die über Video A geschoben werden.



## Registerkarte "Einstellungen"

### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs


#### Streifen

Anzahl der Streifen

## Style

Legt fest, wie die Abschnitte in das Videobild eintreten.

## **Blind Wipe**



Video B wird in Streifen unterteilt, die über Video A gleiten.

## Registerkarte "Einstellungen"

### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs


#### Streifen

Anzahl der Streifen

## Style

Legt fest, wie die Abschnitte in das Videobild eintreten.

#### **Block**



Video B wird in Blöcke unterteilt, die über Video A geschoben werden.

## Registerkarte "Einstellungen"

#### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs

#### X-Block

Anzahl der horizontalen Blöcke

#### Y-Block

Anzahl der vertikalen Blöcke

#### Style

Legt fest, wie die Blöcke im Videobild erscheinen.


## Richtung

Legt die Richtung fest, in der die Blöcke verlaufen.

## **Progress Mode**

Legt den Blockaufbau fest. Blöcke können gleichmäßig linear, erst vorwärts und dann zurück oder versetzt aufgebaut werden.

#### Box



Video B wird als Quadrat über Video A eingeblendet, das allmählich größer wird, bis es Video A schließlich ganz verdeckt.

## Registerkarte "Einstellungen"

#### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs

### **Style**

Legt fest, wie und an welchen Stellen die Blöcke im Videobild erscheinen.

#### Randbreite

Legt die Breite des Rands fest.

#### Randfarbe

Wenn aktiviert, wird ein Rand in der ausgewählten Farbe verwendet. Wenn deaktiviert, wird kein Rand verwendet.

- > Randfarbe: Legt ggf. die Farbe des Rands fest.
- > Randbreite: Legt ggf. die Breite des Rands fest.


### **Weicher Rand**

Lässt den Rand weicher erscheinen und sorgt so für fließendere Übergänge.

## **Runde Ecken**

Rundet die Ecken des Rands ab.

#### **Circle**



Bei dieser Überblendung erscheint Video B in der Mitte von Video A als Kreis, der allmählich größer wird und Video A schließlich ganz verdeckt.

## Registerkarte "Einstellungen"

#### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs

### Style

Legt fest, wie und an welchen Stellen die Blöcke im Videobild erscheinen.

## Mittelpunkt

Um den Mittelpunkt des Kreises neu festzulegen, ziehen Sie ihn in der Darstellung oder verwenden die Prozentwerte für X und Y. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zurück", um den Mittelpunkt wieder zu zentrieren.

#### Randbreite

Legt die Breite des Rands fest.

#### Randfarbe


Wenn aktiviert, wird ein Rand in der ausgewählten Farbe verwendet. Wenn deaktiviert, wird kein Rand verwendet.

- > Randfarbe: Legt ggf. die Farbe des Rands fest.
- > Weicher Rand: Lässt den Rand weicher erscheinen und sorgt so für fließendere Übergänge.

## Weicher Übergang

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um weiche Randübergänge zu glätten.

### Clock



Mittelpunkt

Mittelpunkt neu ausrichten

Video B überdeckt Video A mithilfe einer einzigen Wischbewegung vom Mittelpunkt aus.

## Registerkarte "Einstellungen"

#### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs

### Style

Legt fest, wie die keilförmigen Ausschnitte ausgefüllt werden – von der Mitte her oder im Uhrzeigersinn.


## Mittelpunkt

Um den Mittelpunkt des Kreises neu festzulegen, ziehen Sie ihn in der Darstellung oder verwenden die Prozentwerte für X und Y. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zurück", um den Mittelpunkt wieder zu zentrieren.

#### Sektor


Legt die Anzahl der keilförmigen Abschnitte während des Übergangs fest.

## **Dissolve**



Mit diesem Übergangseffekt wird Video A ausgeblendet, während Video B eingeblendet wird. Sie können die Geschwindigkeit des Effekts auf der Registerkarte "Keyframe" einstellen.

## **Push Stretch (Under Scan)**



Video B drückt Video A aus dem Bildschirm.

## Registerkarte "Einstellungen"

## Style

Legt fest, ob der Effekt an der Seite oder im Mittelpunkt beginnt.

## Richtung


Bestimmt, ob Video A horizontal oder vertikal vom Bildschirm gedrückt wird.

- > Randbreite: Legt die Breite des Rands fest.
- > Randfarbe: Legt ggf. die Farbe des Rands fest.

#### Randfarbe

Wenn aktiviert, wird ein Rand in der ausgewählten Farbe verwendet. Wenn deaktiviert, wird kein Rand verwendet.

### Slide



Video B schiebt sich über Video A.

## Registerkarte "Einstellungen"

#### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs


## **Style**

Bestimmt, wie der Effekt beginnt.

## Richtung

Legt fest, an welcher Ecke oder Seite der Effekt beginnt.

## Slide (Under Scan)



Video B schiebt sich über Video A (optional mit Rand).

## Registerkarte "Einstellungen"

## Richtung

Legt fest, an welcher Ecke oder Seite der Effekt beginnt.

- > Randbreite: Legt die Breite des Rands fest.
- > Randfarbe: Legt ggf. die Farbe des Rands fest.

#### Randfarbe


Wenn aktiviert, wird ein Rand in der ausgewählten Farbe verwendet. Wenn deaktiviert, wird kein Rand verwendet.

#### **Rundes Aussehen**

Rundet die Ecken des Rands ab.

# Kapitel 4: Übergangseinstellungen

#### **Stretch**



Video B streckt sich über Video A.

#### Registerkarte "Einstellungen"

#### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln


Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs

#### **Richtung**

Legt fest, an welcher Ecke oder Seite der Effekt beginnt.

# Kapitel 4: Übergangseinstellungen

# Stretch (Under Scan)



Video B streckt sich über Video A (optional mit Rand).

# Registerkarte "Einstellungen"

# **Richtung**

Legt fest, an welcher Ecke oder Seite der Effekt beginnt.


- > Randbreite: Legt die Breite des Rands fest.
- > Randfarbe: Legt ggf. die Farbe des Rands fest.

#### Randfarbe

Wenn aktiviert, wird ein Rand in der ausgewählten Farbe verwendet. Wenn deaktiviert, wird kein Rand verwendet.

# Kapitel 4: Übergangseinstellungen

# **Stripe**



Streifen von Video B überdecken Video A.

#### Registerkarte "Einstellungen"

#### X-Kacheln

Anzahl der horizontalen Wiederholungen des Übergangs

#### Y-Kacheln

Anzahl der vertikalen Wiederholungen des Übergangs

#### Umkehren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Bewegung der Streifen umgekehrt. Andernfalls wird eine Bewegung in die Standardrichtung ausgeführt.

#### Richtung

Legt fest, an welcher Ecke oder Seite der Effekt beginnt.

#### Streifen

Legt die Anzahl der Streifen fest, in die das Video aufgeteilt wird.

#### Style

Legt fest, ob der Effekt an der Seite oder im Mittelpunkt beginnt.

# Kapitel 4: Übergangseinstellungen

#### Randbreite

Legt die Breite des Rands fest.

#### Randfarbe

Legt ggf. die Farbe des Rands fest.

#### Randfarbe

Wenn aktiviert, wird ein Rand in der ausgewählten Farbe verwendet. Wenn deaktiviert, wird kein Rand verwendet.

#### **Weicher Rand**

Lässt den Rand weicher erscheinen und sorgt so für fließendere Übergänge.

#### **Beide Seiten**

Legt fest, ob der Rand auf beide Seiten des Streifens oder nur auf einer Seite angewendet wird.

# Kapitel 4: Übergangseinstellungen

# **Let's EDIT**


# **Kapitel 5**

# Video-Filtereinstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen für die in Let's EDIT verfügbaren Canopus-Video-Filter. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Video-Filtern zu Clips finden Sie in den entsprechenden Abschnitten in diesem Handbuch.

#### Steuerelemente der Filtervorschau

Alle Video-Filter verfügen über Steuerelemente für die Vorschau, mit denen Sie die Wiedergabe des gefilterten Clips steuern können.



#### Steuerelemente der Filtervorschau



Tipps

Mit den Schaltflächen für die In- und Out-Schleifenpunkte können Sie ein bestimmtes Segment im Clip markieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Schleifenwiedergabe und passen Sie während der Wiedergabe des Videos die Filtereinstellungen an. Je nach Länge der Schleife kann es einige Sekunden dauern, bis das Ergebnis des Filters angezeigt wird. Mit den Filtersteuerelementen können Sie den gefilterten Clip starten bzw. stoppen sowie die Schleifenwiedergabe des gefilterten Clips starten bzw. stoppen. Die Einstellungen des Clips können auch während der Clipwiedergabe angepasst werden.

Mit den Schaltflächen für die In- und Out-Schleifenpunkte können Sie Inund Out-Punkte für die Schleifenwiedergabe setzen.

# Störung

Der Video-Filter "Störung" fügt dem Clip ein Bildrauschen hinzu, ähnlich dem Schnee-Effekt. Dieser Effekt lässt sich mit dem gestörten Signal vergleichen, das Sie erhalten, wenn Sie am Fernseher einen Kanal ohne Signalempfang einstellen.




Dialogfeld des Filters "Störung"

**Verhältnis:** Legt die Stärke der Bildstörung fest. Eine höhere Zahl bewirkt eine stärkere Bildstörung im Video.

**Graustufenstörung:** Erstellt eine Bildstörung mit Graustufen anstatt mit Farben.

#### Effekte überblenden

Mit dem Video-Filter "Effekte überblenden" können Sie zwei Filter gleichzeitig einsetzen.



Dialogfeld des Filters "Effekte überblenden"



Tipps

Mit dem Filter "Effekte überblenden" können Sie Keyframing durchführen oder durch Auswahl der Option "Keine" keinen anderen Filter zum Überblenden anwenden. Rechts und links neben dem oben angezeigten Schieberegler können Sie jeweils einen Filter aus den Dropdown-Listen auswählen. Klicken Sie zum Aufrufen der Einstellungen eines Filters unter dem ausgewählten Filter auf die entsprechende Schaltfläche **Setup**.

#### Schieberegler für Filtermischverhältnis: Bestimmt das

Anwendungsverhältnis der beiden Filter. Wenn Sie den Schieberegler vollständig nach links ziehen, wird der auf der linken Seite angegebene Filter zu 100 % angewendet. Wenn Sie den Schieberegler vollständig nach rechts ziehen, wird der auf der rechten Seite angegebene Filter zu 100 % angewendet. In der Mitte werden beide Filter jeweils zu 50 % angewendet. Der Schieberegler für das Filtermischverhältnis wird nicht verwendet, wenn die Option "Keyframe" aktiviert ist.

# **Keyframing**


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Keyframe**, um Keyframing zum Mischen der Filter zu verwenden. Der Bereich unterhalb des Graphen verwendet 100 % des linken Filters und der oberhalb des Graphen 100 % des rechten Filters. Wenn die Option "Keyframe" aktiviert wurde, kann der Schieberegler für das Filtermischverhältnis nicht verwendet werden.

Sie können einen Keyframe hinzufügen, indem Sie auf eine Stelle der Linie klicken und den Punkt an die gewünschte Position ziehen, oder indem Sie auf die Schaltfläche **Keyframe hinzufügen** klicken.

Sie können einen Keyframe löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf diesen klicken.


Zwischen Keyframes gibt es zwei Interpolationsmethoden: Polylinien und Kurven.

Durch eine Polylinie wird eine lineare Interpolation erstellt. Dadurch werden die Verlaufsänderungen abrupt angezeigt.



Filter "Effekte überblenden" mit Polylinien-Keyframing

Durch eine Kurve wird eine Sinuswelleninterpolation erstellt. Dadurch werden Verlaufsänderungen gleichmäßig angezeigt.



Filter "Effekte überblenden" mit Kurven-Keyframing

Die Zahlen unterhalb des Graphen (rechts der Option "Kurven") zeigen die aktuelle Bildposition des Mauszeigers sowie die Gesamtanzahl der Bilder im Clip an.

# Voreinstellungen zum Speichern und Laden

Sie können die Filtereinstellungen speichern, indem Sie in das leere Feld über den Schaltflächen zum Löschen und Speichern klicken und einen Namen eingeben. Klicken Sie zum Speichern der Filtereinstellungen auf die Schaltfläche zum Speichern.

Sie können eine gespeicherte Filtereinstellung laden, indem Sie sie aus der Liste über den Schaltflächen zum Löschen und Speichern auswählen.

#### Unschärfe

Durch den Video-Filter "Unschärfe" wird eine Unschärfe zum Videoclip hinzugefügt.



Dialogfeld des Filters "Unschärfe"

Radius: Bestimmt den Unschärferadius. Je höher der Wert für den Radius, desto stärker die Unschärfe.

# **Hochqualitative Unschärfe**

Durch den Filter "Hochqualitative Unschärfe" wird eine Unschärfe in hochwertiger Bildqualität zum Videoclip hinzugefügt. Durch diese Option erhalten Sie bei Clips mit hohen Helligkeits- und Kontrastwerten eine bessere Qualität als bei Verwendung der normalen Unschärfe. Sie erfordert jedoch eine höhere Prozessorleistung als die normale Unschärfe.



Dialogfeld des Filters "Hochqualitative Unschärfe"


Radius: Bestimmt den Unschärferadius. Je höher der Wert für den Radius, desto stärker die Unschärfe.

#### **Farbkorrektur**

Mit dem Filter "Farbkorrektur" können Sie die Farbeigenschaften des Videos ändern. Es gibt drei Methoden zum Anwenden der Farbkorrektur: YUV-Graph, HSBC-Rad und Schieberegler. Sie können gleichzeitig nur eine der genannten Methoden verwenden.

#### **YUV-Graph**

Sie können die Farbkorrektur anhand des YUV-Graphen durchführen, indem Sie oben im Dialogfeld zur Farbkorrektur auf die linke Schaltfläche klicken.




YUV-Graph – Interpolation mit Polylinien

Bei Verwendung des YUV-Graphen können Sie die Y-, U- und V-Werte des Videos durch Hinzufügen von Punkten zur Linie grafisch anpassen.

Beim Hinzufügen und Entfernen der Punkte gehen Sie gleich vor wie beim Keyframing in den Dialogfeldern der anderen Filter. Klicken Sie auf die Linie, um einen Punkt hinzuzufügen, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Punkt zu entfernen.

Durch eine Polylinie wird eine lineare Interpolation erstellt. Dadurch werden Verlaufsänderungen abrupt angezeigt (siehe Abbildung oben).


Durch eine Kurve wird eine Sinuswelleninterpolation erstellt. Dadurch werden Verlaufsänderungen gleichmäßig angezeigt.



YUV-Graph - Interpolation mit Kurven

#### **HSBC-Rad**

Wählen Sie das HSBC-Rad aus, indem Sie oben im Dialogfeld zur Farbkorrektur auf die mittlere Schaltfläche klicken.



**HSBC-Rad** 


Sie können den **Farbton** durch Drehen des Farbrads anpassen, indem in einen leeren Bereich klicken und die Maus bewegen.

Die **Farbsättigung** stellen Sie ein, indem Sie auf den grauen Punkt klicken und ihn entlang der Linie ziehen.

Helligkeit und Kontrast legen Sie mit den Schiebereglern Helligkeit und Kontrast fest.

#### **Schieberegler**

Wählen Sie die Farbanpassung über Schieberegler aus, indem Sie oben im Dialogfeld zur Farbkorrektur auf die rechte Schaltfläche klicken. Dadurch können Sie die Farbeinstellungen über Schieberegler anpassen.



Anpassung mit Schiebereglern

Legen Sie die Einstellung für **Chroma** fest, indem Sie den Schieberegler **Chroma** verwenden oder in das linke Feld oberhalb des Schiebereglers einen Wert eingeben.

Passen Sie die Einstellung für die **Helligkeit** an, indem Sie den Schieberegler **Helligkeit** verwenden oder indem in das mittlere Feld oberhalb des Schiebereglers einen Wert eingeben.

Passen Sie die Einstellung für den **Kontrast** an, indem Sie den Schieberegler **Kontrast** verwenden oder in das rechte Feld oberhalb des Schiebereglers einen Wert eingeben.

Passen Sie die Einstellung für **Cyan und Rot** an, indem Sie den Schieberegler **Cyan/Rot** verwenden oder in das linke Feld oberhalb des Schiebereglers einen Wert eingeben.

Passen Sie die Einstellung für **Magenta und Grün** an, indem Sie den Schieberegler **Magenta/Grün** verwenden oder in das mittlere Feld oberhalb des Schiebereglers einen Wert eingeben.

Passen Sie die Einstellung für **Gelb und Blau** an, indem Sie den Schieberegler **Gelb/Blau** verwenden oder in das rechte Feld oberhalb des Schiebereglers einen Wert eingeben.

#### **Allgemeine Optionen**

**Umgehen:** Entfernt den Filtereffekt, ohne den Filter zu schließen. Mit diesem Kontrollkästchen können Sie zwischen dem Original- und dem farbkorrigierten Video wechseln.

**Sichere Farben:** Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens enthält das Video nur dem NTSC-Standard entsprechende Farben.


# Voreinstellungen zum Speichern und Laden

Sie können die Filtereinstellungen speichern, indem Sie in das leere Feld über den Schaltflächen "Löschen" und "Speichern" klicken und einen Namen eingeben. Klicken Sie zum Speichern der Filtereinstellungen auf die Schaltfläche **Speichern**.

Sie können eine gespeicherte Filtereinstellung laden, indem Sie sie aus der Liste über den Schaltflächen "Löschen" und "Speichern" auswählen.

# Kantenbetonung

Mit dem Video-Filter "Kantenbetonung" werden die Kanten im Videoclip hervorgehoben.



Dialogfeld des Filters "Kantenbetonung"

**Richtung:** Bestimmt die Richtung der Kantenbetonung. Die Richtungen führen zu einer unterschiedlichen Schattierung.

**Tiefe:** Bestimmt die Tiefe des Effekts. Eine größere Tiefe bewirkt eine größere Verschiebung zwischen "Vordergrund" und "Hintergrund".

# Bleistiftzeichnung

Durch den Video-Filter "Bleistiftzeichnung" sieht das Video aus, als ob es mit Bleistift (oder Kohle) gezeichnet wäre.



Dialogfeld des Filters "Bleistiftzeichnung"

Umkehren: Das Video erscheint in Schwarz auf weißen Hintergrund.

Glätten: Die Bleistiftzeichnung erscheint weniger grob.

**Intensität:** Bestimmt den Kontrast der Bleistiftzeichnung. Eine höhere Intensität bewirkt kräftigere Striche.



#### **Tipps**

Zwar können Sie
Filtereinstellungen auch
im Dialogfeld "VideoFilter" speichern, in
einigen Fällen wird
jedoch durch die
Verwendung des Filters
"Kombinieren" weniger
Prozessorleistung
benötigt.



# Tipps

Mit dem Filter "Kombinieren" können Sie mehrere Filter gleichzeitig anwenden, wie z. B. "Bereich", "Chrominanz" oder "Effekte überblenden".

#### Kombinieren

Mit dem Filter "Kombinieren" können Sie bis zu fünf Effekte auf einem Videoclip kombinieren. Im Gegensatz zum Filter "Effekte überblenden" werden durch den Filter "Kombinieren" alle Filter mit der gleichen Intensität angewendet.



Dialogfeld des Filters "Kombinieren"

# Auswählen und Einstellen der zu kombinierenden Filter

Wählen Sie aus den Listenfeldern die Filter aus, die angewendet werden sollen. Klicken Sie zum Aufrufen der Einstellungen eines Filters unter dem ausgewählten Filter auf die entsprechende Schaltfläche **Setup**.

Über das Kontrollkästchen **Nutzen** können Sie einen Filter aktivieren oder deaktivieren.


# Voreinstellungen zum Speichern und Laden

Sie können die Filtereinstellungen speichern, indem Sie in das leere Feld oberhalb der Schaltflächen "Löschen" und "Speichern" klicken und einen Namen eingeben. Klicken Sie zum Speichern der Filtereinstellungen auf die Schaltfläche **Speichern**.

Sie können eine gespeicherte Filtereinstellung laden, indem Sie sie aus der Liste über den Schaltflächen "Löschen" und "Speichern" auswählen.

# **Einfarbig**

Mit dem Video-Filter "Einfarbig" können Sie einen Videoclip in Graustufen oder mit einer Farbtönung darstellen.



Dialogfeld des Filters "Einfarbig"

Sie können die Farbtönung für einen Videoclip anpassen, indem Sie die Schieberegler  ${\bf U}$  und  ${\bf V}$  bewegen oder einen Wert in die Felder eingeben.

#### Mosaik

Durch den Video-Filter "Mosaik" wird das Video in Rasterblöcke unterteilt, um beispielsweise Personen unkenntlich zu machen.



Dialogfeld des Filters "Mosaik"

**Blockgröße:** Bestimmt die Größe der Mosaikblöcke. Ein höherer Wert bewirkt größere Blöcke (und damit eine höhere Unkenntlichkeit).

**Blockmuster:** Bestimmt die Art der verwendeten Mosaikblöcke. Wählen Sie aus den vielen verfügbaren Blockarten eine aus.

# Bewegungsunschärfe

Durch den Filter "Bewegungsunschärfe" wird den bewegten Segmenten eines Videos eine Unschärfe hinzugefügt.



Dialogfeld des Filters "Bewegungsunschärfe"

**Stärke:** Bestimmt die Intensität der Unschärfe. Eine höherer Wert bewirkt eine stärkere Unschärfe.

#### **Bereich**

Durch den Filter "Bereich" können Sie einen rechteckigen oder elliptischen Bereich im Videobild festlegen und innerhalb bzw. außerhalb dieses Bereichs einen Filter anwenden. Außerdem können Sie einen Bewegungspfad für den Bereich festlegen. Dieser Filter wird oft in Kombination mit dem Filter "Mosaik" verwendet, um das Gesicht von Personen unkenntlich zu machen.

#### **Definieren eines Bereichs**


Definieren Sie einen rechteckigen Bereich, indem Sie das gestrichelte Rechteck mit der Maus ziehen und verschieben oder in die Felder **Links**, **Oben**, **Breite** und **Höhe** einen Wert eingeben.



Dialogfeld "Bereich" - Registerkarte "Innen"

Außerdem können Sie durch Auswahl einer Voreinstellung die Position und/ oder Größe des Bereichs definieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste

in den Ansichtsbereich und wählen Sie aus dem Kontextmenü eine Position und/oder Größe aus.



Dialogfeld "Bereich" - Registerkarte "Innen"

Mit der Plustaste (+) bzw. Minustaste (-) wird die Größe des Bereichs jeweils um einen Pixel vergrößert bzw. verkleinert.

Durch Drücken der **H-Taste** wird der Bereich an der Mauszeigerposition zentriert.


Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein Bewegungs-Keyframe zum aktuellen Bild hinzuzufügen.

#### **Anwenden von Filtern**

Sie können Filter innerhalb oder außerhalb des Auswahlbereichs anwenden, indem Sie einen Filter aus der Liste auswählen. Klicken Sie zum Aufrufen der Einstellungen eines Filters neben dem Filternamen auf die Schaltfläche **Setup**.

## **Bewegungspfad**

Klicken Sie auf die Registerkarte **Bewegungspfad** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bewegungspfad**, um einen Bewegungspfad für den Bereich zu aktivieren.



Dialogfeld "Bereich" - Registerkarte "Bewegungspfad"

Sie können einen Bewegungspfad definieren, indem Sie mit den Steuerelementen der Filtervorschau das Videobild auswählen, bei dem der Bewegungspfad starten soll, und anschließend den rechteckigen Auswahlbereich festlegen.

Mit der Schaltfläche Hinzufügen können Sie einen Keyframe hinzufügen.

Mit den Steuerelementen der Filtervorschau können Sie eine andere Position im Video auswählen, den rechteckigen Bereich neu positionieren und durch Klicken auf **Hinzufügen** einen weiteren Keyframe hinzufügen.

Der rechteckige Auswahlbereich bewegt sich anhand der Keyframes von Position zu Position. Außerdem können Sie die Größe des ausgewählten Bereichs in den Keyframes und somit die Form des ausgewählten Bereichs ändern.

Sie können einen Keyframe entfernen, indem Sie ihn in der Liste auswählen und auf die Schaltfläche **Löschen** klicken.

Außerdem können Sie auf der Registerkarte "Bewegungspfad" die innerhalb und außerhalb des Bereichs angewendeten Filter sowie die Filtereinstellungen ändern.

#### Allgemeine Optionen

**Ellipse:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen elliptischen Bereich anstatt eines rechteckigen zu verwenden.

**Weicher Rand:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen weichen Rand für den Auswahlbereich zu verwenden. Die Intensität der Weichzeichnung wird anhand der Pixelanzahl bestimmt, die Sie in das Feld unter dem Kontrollkästchen "Weicher Rand" eingeben.


# Voreinstellungen zum Speichern und Laden

Sie können die Filtereinstellungen speichern, indem Sie in das leere Feld über den Schaltflächen "Löschen" und "Speichern" klicken und einen Namen eingeben. Klicken Sie zum Speichern der Filtereinstellungen auf die Schaltfläche **Speichern**.

Sie können eine gespeicherte Filtereinstellung laden, indem Sie sie aus der Liste oberhalb der Schaltflächen "Löschen" und "Speichern" auswählen.

#### Schärfe

Mit dem Video-Filter "Schärfe" wird die Bildschärfe im Video erhöht.




Dialogfeld des Filters "Schärfe"

**Schärfe:** Bestimmt die Intensität der angewendeten Schärfe. Ein höherer Wert bedeutet eine stärkere Anwendung des Filters.

#### **Weiche Blende**

Der Video-Filter "Weiche Blende" wendet einen weichen Blendeneffekt an, der einer kreisförmigen Unschärfe entspricht.



**Radius:** Bestimmt die Größe der Unschärfe. Ein größerer Radius bewirkt eine größere Unschärfe.

**Unschärfe:** Bestimmt die Intensität der angewendeten Unschärfe. Eine höherer Wert bewirkt eine auffälligere Unschärfe.

**Helligkeit:** Bestimmt die für das Video zusätzlich angewendete Helligkeit. Ein höherer Wert bewirkt ein helleres Bild.

# Chrominanz


Durch den Filter "Chrominanz" können Sie Filter innerhalb und außerhalb von Bereichen im Video anwenden. Im Gegensatz zum Filter "Bereich" wird beim Filter "Chrominanz" der Bereich durch einen bestimmten Farbwert bestimmt.

Den Chrominanzfilter können Sie für komplizierte Filtereffekte einsetzen. Beispielsweise können Sie in einer blauen Szene alles rot färben. Oder Sie können eine gesamte Szene monochrom und ein bestimmtes Objekt in einer anderen Farbe färben.


Die Verwendung des Chrominanzfilters besteht aus zwei Schritten: Erstellen eines Keys durch Auswahl des Zielfarbbereichs und das Anwenden der Filter.

# Erstellen eines Keys durch Auswahl eines Zielfarbbereichs

Sie können die Zielfarbe für den Chrominanzfilter auf vier verschiedene Arten auswählen: Farbauswahl, Oval, Bogen und Rechteck.




#### **Farbauswahlmodus**



Die Farbauswahl stellt die einfachste Verwendungsmethode des Chrominanzfilters dar.


Klicken Sie auf eine Stelle im Bild, um die Key-Farbe auszuwählen. Wenn das Bildfenster nicht aktiv ist, müssen Sie gegebenenfalls mehr als einmal klicken.

Auf der Registerkarte "Key Color" können Sie die ausgewählte Farbe bestätigen oder manuell eine Farbe auswählen.



Registerkarte "Key Color" (Farbauswahlmodus)

#### Auswahlmodus mit Oval




Im Oval-Auswahlmodus wird der gesamte Farbbereich in einem Farbbereichsfenster dargestellt.

Verschieben Sie das Oval, indem Sie auf das Oval klicken und es ziehen.


Der helle Bereich im Oval steht für den Zielfarbbereich. Sie können die Größe des Auswahlbereichs ändern, indem Sie auf die Griffe am Oval klicken und sie ziehen. Die Griffe am Auswahlbereich werden rot angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.

Außerdem können Sie durch Ziehen der blauen Griffe am Auswahlbereich einen zusätzlichen Alphabereich definieren, bei dem der Effekt teilweise angewendet wird. Die Griffe für die Auswahl des Alphabereichs werden gelb angezeigt, wenn der Mauszeiger sich über diesen befindet. Der Alphabereich entspricht dem dunklen Bereich um den hellen ovalen Bereich.



Farbbereichsauswahl mit Oval

Auf der Registerkarte "Chroma" können Sie die Attribute des ovalen Bereichs manuell auswählen.




Registerkarte "Chroma" (Auswahlmodus mit Oval)

Die Werte in **Fokus 0** und **Fokus 1** definieren die Position und Größe des Ovals (bzw. Ellipse) auf der U- und V-Achse.

**Radius:** Bestimmt den Radius des gesamten Auswahlbereichs. Innerhalb dieses Bereichs werden die Filter vollständig angewendet.

**Alpha:** Definiert den Bereich außerhalb des Ovals, in dem die Filter teilweise angewendet werden.

#### Auswahlmodus mit Bogen




Im Bogen-Auswahlmodus wird der gesamte Farbbereich in einem Farbbereichsfenster dargestellt. Die Farbe Weiß steht im Mittelpunkt des Fensters. Dieser Modus ist besonders hilfreich, um andere Farben als Weiß auszuwählen.

Ändern Sie die Ausrichtung des Bogensbereichs, indem Sie darauf klicken und ihn ziehen.

Der helle Bereich im Bogen steht für den Zielfarbbereich. Sie können die Größe des Auswahlbereichs ändern, indem Sie auf die Griffe am Bereich klicken und sie ziehen. Die Ränder des Auswahlbereichs werden rot angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.

Außerdem können Sie durch Ziehen der blauen Ränder des Auswahlbereichs einen zusätzlichen Alphabereich definieren, bei dem der Effekt teilweise angewendet wird. Die Ränder für die Auswahl des Alphabereichs werden gelb angezeigt, wenn der Mauszeiger sich über diesen befindet. Der Alphabereich entspricht dem dunkleren Bereich um den helleren Bogen.

Sie können sowohl den Radius als auch den Winkel ändern, indem Sie die Ränder des Bogens ziehen.



Farbauswahl für Bogen

Auf der Registerkarte "Chroma" können Sie die Attribute des Bogens manuell auswählen.



Registerkarte "Chroma" (Auswahlmodus mit Bogen)


In den Feldern **Winkel** können Sie die Anfangs- und Endwinkel (von -90 bis 90 Grad) für den Bogen festlegen.

In den Feldern **Radius** können Sie den Anfangs- und Endradius des Bogens festlegen. Innerhalb dieses Bereichs werden die Filter vollständig angewendet.

Unter "Alpha" können Sie in den Feldern **Winkel** den Bereich als Bogenfortsetzung festlegen, in dem die Filter teilweise angewendet werden.

Unter "Alpha" können Sie in den Feldern **Radius** den Anfangs- und Endradius des Bereichs außerhalb des Bogens festlegen, in dem die Filter teilweise angewendet werden.

#### **Auswahlmodus mit Rechteck**




Im Rechteck-Auswahlmodus wird der gesamte Farbbereich in einem Farbbereichsfenster dargestellt.

Bewegen Sie das Rechteck, indem Sie darauf klicken und es ziehen.

Der helle Bereich im rechteckigen Bereich steht für den Zielfarbbereich. Sie können die Größe des Auswahlbereichs ändern, indem Sie auf die Griffe am Rechteck klicken und sie ziehen. Die Ränder des Auswahlbereichs werden rot angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.

Außerdem können Sie durch Ziehen der blauen Ränder des Auswahlbereichs einen zusätzlichen Alphabereich definieren, bei dem der Effekt teilweise angewendet wird. Die Ränder für die Auswahl des Alphabereichs werden gelb angezeigt, wenn der Mauszeiger sich über diesen befindet. Der Alphabereich entspricht dem dunklen Bereich um den hellen rechteckigen Bereich.



Farbbereichsauswahl mit Rechteck

Auf der Registerkarte "Chroma" können Sie die Attribute des rechteckigen Bereichs manuell auswählen.




Registerkarte "Chroma" (Auswahlmodus mit Rechteck)

In den Feldern **Links**, **Rechts**, **Oben** und **Unten** können Sie Koordinaten für den Auswahlbereich angeben.

Unter Alpha können Sie in den Feldern **Links**, **Rechts**, **Oben** und **Unten** den Alphabereich um den Auswahlbereich angeben.


## Beschränken des Zielbereichs in einem Lumabereich (Auswahlmodus mit Oval, Bogen und Rechteck)

Mit dem Luma-Graphen können Sie bei den Auswahlbereichen mit Oval, Bogen und Rechteck den Zielbereich weiter einschränken.



Mit dem Luma-Graphen können Sie den Zielbereich auf einen bestimmten Luminanzbereich einschränken. Durch den Luma-Graphen können drei

Bereiche definiert werden: oberer Alphabereich, Auswahlbereich und unterer Alphabereich.




Im oberen und unteren Alphabereich wird der Filter teilweise, im Auswahlbereich vollständig angewendet.

Sie können die Ränder des oberen oder unteren Alphabereichs ändern, indem Sie die Linie oben oder unten am Bereich ziehen. Die Trennlinie wird gelb angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.

Sie können die Ränder oben oder unten am Auswahlbereich ändern, indem Sie die Linie oben oder unten am Auswahlbereich ziehen. Die Trennlinie wird rot angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.

Auf der Registerkarte "Luma" können Sie außerdem den Luminanzbereich manuell festlegen.




Registerkarte "Luma"

In den Feldern **Min** und **Max** können Sie Mindest- und Höchstwerte für den Luminanzbereich angeben, in dem die Filter angewendet werden.

Unter "Alpha" können Sie in den Feldern **Min** und **Max** den Mindest- und Höchstwert für den unteren und oberen Alphabereich angeben.

# Histogramm (Auswahlmodus mit Oval, Bogen und Rechteck)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Histogramm**, um die im aktuellen Bild verwendeten Farben im Farbbereichsfenster anzuzeigen. Diese Funktion ist für die Auswahl passender Chroma- und Lumabereiche hilfreich.



Histogramm-Anzeige

# Key anzeigen (alle Auswahlmodi)



Key-Anzeige




Tipps
Wenn Sie das
Kontrollkästchen "Key
anzeigen" aktivieren,
können Sie den Key als
AVI-Datei exportieren
und als Matte in anderen
Programmen
verwenden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Key anzeigen**, um den Key in einer Vorschau und nicht im gefilterten Bild anzuzeigen. In diesem Modus können Sie die Farbauswahl auf einfache Art und Weise anpassen.

Die weißen Bereiche stellen den Auswahlbereich, die grauen Bereiche die teilweise ausgewählten (Alpha) Bereiche und die schwarzen Bereiche die nicht ausgewählten Bereiche dar.

#### **Anwenden von Filtern**



Registerkarte "Effekt"

Auf der Registerkarte "Effekt" können Sie die verwendeten Filter auswählen und den Stärke der Filteranwendung anpassen.

Im Feld **Form Alpha (innen)** bestimmen Sie den Farbverlauf zwischen dem ausgewählten und nicht ausgewählten Bereich im Key. Dieser Wert bestimmt die Stärke der Innenfilteranwendung zwischen dem ausgewählten und nicht ausgewählten Bereich.


Im Feld **Form Alpha (außen)** bestimmen Sie den Farbverlauf zwischen dem Randbereich und dem nicht ausgewählten Bereich im Key. Dieser Wert bestimmt die Stärke der Randfilteranwendung zwischen dem Randbereich und dem nicht ausgewählten Bereich.

Der Innenfilter wird auf den Auswahlbereich angewendet. Der Randfilter wird auf den Randbereich des Keys angewendet. Der Außenfilter wird auf die nicht ausgewählten Farben angewendet.

Klicken Sie zum Aufrufen der Einstellungen eines Filters neben dem Auswahlfeld auf die entsprechende Schaltfläche **Setup**.

### **Erweiterte Optionen**

#### **Cancel Color**



Registerkarte "Cancel Color"

Auf der Registerkarte "Cancel Color" können Sie eine bestimmte Farbinversion außerhalb des Auswahlbereichs anwenden. Die Option "Cancel Color" ist nur bei Anwendung eines einzigen Filters verfügbar, z. B. bei einem Innen-, Rand- oder Außenfilter.

Mit der Option "Cancel Color" können unpassende Schattierungen oder Reflektionen korrigiert werden. Beispiel: Ein Objekt vor einer grünen Chroma-Anzeige kann möglicherweise einen unpassenden grünen Schatten haben. Mit der Option "Cancel Color" können Sie das Grün ausgleichen und die Schatten in normalerweise verwendetem Schwarz-Grau erscheinen lassen.


Bereich: Bestimmt die Größe des korrigierten Bereichs.

**Stärke:** Bestimmt die Intensität der angewendeten Korrektur.

Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie zunächst für **Bereich** und **Stärke** Maximalwerte einstellen, den **Bereich** auf einen passenden Bereich verkleinern und dann die **Stärke** soweit reduzieren, bis die Farbe korrigiert ist.

# **Farbclip**

Mit dem Filter "Farbclip" wird ein Video durch einen Vollfarbclip ersetzt. Dieser Filter ist insbesondere hilfreich in Kombination mit anderen Filtern, wie z. B. "Bereich" oder "Chrominanz".



Dialogfeld des Filters "Farbclip"

Mit den Schiebereglern für Y, U und V können Sie die Farbe des Filters auswählen. Außerdem können Sie in die Felder neben die jeweiligen Schieberegler Werte eingeben.


# **Farbbalken**

Der Filter "Farbbalken" ersetzt den Clip durch Standardfarbbalken.



Dialogfeld des Filters "Farbbalken"

Wählen Sie im Dropdown-Menü den Farbbalkentyp aus. Zur Auswahl stehen folgende Optionen: SMPTE Color Bars, 75/x/75/x Color Bars, 100/x/75/x Color Bars, 75/x/100/x Color Bars, 100/x/100/x Color Bars, ITU-R BT.801 100/x/75/x Bar und ITU-R BT.801 100/x/100/x Bar.




Farbbalkenauswahl

Bei Auswahl von "100/x/75/x Color Bars" beträgt die Weißsättigung 100~% und die Farbsättigung 75~%.

Die Einstellungen für NTSC und PAL, 4:3 und 16:9 sowie 0 IRE und 7.5 IRE werden automatisch von Let's EDIT festgelegt.

#### **Alter Film**

Durch den Filter "Alter Film" wird ein Effekt verwendet, der das Video wie einen alten Film aussehen lässt. In Kombination mit einem Farbfilter (z. B. "Einfarbig") können Sie sehr interessante Ergebnisse erzielen.



Dialogfeld des Filters "Alter Film"

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Staub & Haare**, um dem Video Staubund Haareffekte hinzuzufügen. Für den Staubeffekt werden kleine Punkte und für den Haareffekt Striche verwendet.

Stärkere Haare: Bestimmt das Verhältnis zwischen dem Haar- und Staubeffekt. Je weiter Sie den Schieberegler nach links bewegen, desto stärkeren Haar- und desto schwächeren Staubeffekt erhalten Sie. Je weiter Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, desto stärkeren Staub- und schwächeren Haareffekt erhalten Sie.

**Größe:** Bestimmt die Größe der Staub- und Haarpartikel. Ein höherer Wert bewirkt größere Partikel.

**Anzahl:** Bestimmt die Anzahl der Staub- und Haarpartikel. Eine höhere Anzahl bewirkt eine verstärkte Präsenz von Staub und Haaren im Video.

Helligkeit: Bestimmt die Helligkeit des Staub- und Haareffekts. Ein höherer Wert bewirkt einen mehr ins Weiß gehenden Staub- und Haareffekt.

**Lebenszeit:** Gibt die Dauer an, die der Staub- und Haareffekt im Video angezeigt wird. Ein höherer Wert bewirkt, dass Staub- und Haarpartikel länger im Video angezeigt werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kratzer**, um dem Video Kratzer hinzuzufügen. Filmkratzer erscheinen als vertikale Linien im Video. **Anzahl:** Gibt die Anzahl der Kratzer im Video an. Ein höherer Wert bewirkt eine höhere Präsenz von Kratzern.

**Helligkeit:** Bestimmt die Helligkeit der Kratzer. Ein höherer Wert bewirkt einen mehr ins Weiß gehenden Kratzereffekt.

**Bewegung:** Bestimmt den horizontalen Abstand der Kratzerbewegung. Ein höherer Wert bewirkt, dass die Kratzer im Bild weiter auseinander liegen.

**Lebenszeit:** Bestimmt die Dauer Kratzerpräsenz im Video. Ein höherer Wert bewirkt, dass Kratzer länger angezeigt werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bildzittern**, um dem Video ein Bildzittern hinzuzufügen.

**Sprünge:** Bestimmt die Intensität, mit der vertikale Bilder durch das Bildzittern beeinflusst werden. Durch eine höhere Amplitude werden mehr Videobilder versetzt angezeigt, wenn ein Bildzittern auftritt.

**Stärke:** Bestimmt die Häufigkeit des Bildzitterns. Ein höherer Wert bewirkt ein häufigeres Bildzittern.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dunkelheit zum Rand hin**, um den äußeren Rand im Video dunkler anzuzeigen.

**Stärke:** Bestimmt die Dunkelheit am Rand. Ein höherer Wert bewirkt einen dunkleren Rand im Video.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flimmern**, um dem Video ein Flimmern hinzuzufügen.

Aktivieren Sie **Zufällig**, um ein durch einen Zufallsgenerator erstelltes Flimmern zu verwenden.

**Schwingung:** Bestimmt die Intensität des Flimmerns. Eine höhere Amplitude bewirkt, dass die Helligkeit bei einem höheren Anteil von Video mit Flimmern verändert wird.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Filmkorn**, um dem Video eine Bildstörung mit Filmkörnung hinzuzufügen.

**Korn:** Bestimmt die Intensität der Körnung. Ein höherer Wert bewirkt eine verstärkte Präsenz von Störungen und Körnung im Video.

Interfield: Passt die Verwendung von Feldern an.

**Keine:** Bewirkt keine Änderung an Feldern. Die Felder werden normal angezeigt.

**Deinterlace:** Zeigt nur gerade oder ungerade Felder mit Deinterlacing an.

**Blende:** Kombiniert ungerade und gerade Felder in Bilder und zeigt die Bilder an.

Unschärfe: Dient zum Einstellen der Unschärfe.


Keine: Bewirkt keine Unschärfe.

Leicht: Bewirkt eine leichte Unschärfe im Video.

Stark: Bewirkt eine starke Unschärfe im Video.

#### **Anti-Flicker**

In einigen Fällen kann bei in Video verwendeten Standbildern vertikales Flimmern auftreten, da Details nur in einem Feld vorhanden sind. Durch den Filter "Anti-Flicker" kann das Flimmern entfernt oder verringert werden.




Dialogfeld des Filters "Anti-Flicker"

Durch den Filter "Anti-Flicker" findet bei jedem Bild im Video zwischen ungeraden und geraden Feldern eine Überblendung statt.

Mit dem Schieberegler **Stärke** können Sie die Intensität der Überblendung festlegen. Bei einer Stärke von 100 findet eine vollständige Überblendung zwischen ungeraden und geraden Feldern statt, bei einer Stärke von 0 findet keine Überblendung statt.

# **Matrix**

Durch den Filter "Matrix" können Sie eine benutzerdefinierte Filtermatrix verwenden.



Dialogfeld des Filters "Matrix"

Eine Filtermatrix ist eine mathematische Berechnung der Videopixel. Geben Sie in die Felder Werte für die Filtermatrix ein.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Normalize**, um die Filtermatrix vor dem Anwenden zu normalisieren.

Eine ausführliche Erklärung einer Filtermatrix ist im Rahmen dieses Handbuchs nicht möglich. Für den Filter "Matrix" finden Sie jedoch eine Reihe von Voreinstellungen.

# Luminanzkey

Mit dem Luminanzkey (oft auch als "Lumakey" bezeichnet) können Sie bestimmte Bereiche im Video transparent erscheinen lassen. Durch das Verwenden eines Lumakeys können Sie ein bewegtes oder statisches Video über einen anderen Videoclip legen.

Der Luminanzkey ist ausschließlich für Clips auf der Insert AV-Spur verfügbar.



Dialogfeld des Luminanzkey - Registerkarte "Key Setting"

Mit den Einstellungen unter "Fade In/Fade Out" für den Luminanzkey können Sie zwischen Insert AV und Main AV ein- und ausblenden.

# **Allgemeine Optionen**

Fade In/Fade Out bestimmt, dass das mit dem Lumakey bearbeitete Video (über Main AV-Video) ein- und/oder ausgeblendet wird. Sie können das Ein- und/oder Ausblenden aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Freigeben aktivieren, dann In und/oder Out aktivieren und eine Bildanzahl angeben, für die das Ein- oder Ausblenden gelten soll. Das Ein-/ Ausblenden kann nicht gleichzeitig mit der Funktion Keyframing verwendet werden.

Mit der Option Nur im Rechteck können Sie einen rechteckigen Bereich im Video definieren, auf den der Luminanzkey beschränkt werden soll. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Nur im Rechteck und legen Sie mithilfe der Maus die Position und Größe des Rechtecks im Videobild fest.

Die Option Nur außerhalb des Rechtecks kann nur verwendet werden. wenn die Option Nur im Rechteck aktiviert wurde. Durch Nur außerhalb des Rechtecks wird ein Insert AV-Video außerhalb des Rechtecks über dem Main AV-Video angezeigt. Es wird nur Keyframing und das Ein-/ Ausblenden auf den Bereich außerhalb des Rechtecks angewendet, der definierte Luminanzkey nicht.

Durch die Option Invertieren wird das Main AV-Video und Insert AV-Video vertauscht. Der Luminanzkey wird jedoch weiterhin für Insert AV-Video verwendet.

Durch die Option Komplette Kalkulation verwendet der Lumakey eine vollständige Berechnung. Dadurch wird ein qualitativ hochwertiger Key verwendet, der allerdings eine höhere Prozessorleistung erfordert.

# Einrichten des Luminanzkeys

Klicken Sie auf die Registerkarte Key Setting, um die Einstellungen des Luminanzkeys aufzurufen.

Im Luminanzhistogramm sind die Luminanzwerte des aktuellen Bilds aufgeführt.

Durch die Schaltfläche Refresh histogram wird das Histogramm aktualisiert, wenn Sie auf ein anderes Videobild scrubben.

Durch die Schaltfläche Auto Fit werden Ihre Key-Einstellungen automatisch angepasst. Die Genauigkeit der Funktion "Auto Fit" hängt vom Video ab.



Die Schiebeleisten für den Schwellenwert der Neigung bestimmen die minimalen und maximalen Luminanzwerte, die vollständig entfernt werden. Sie können sie einstellen, indem Sie die Schiebeleisten auf die entsprechende Position im Luminanzgraphen ziehen. Außerdem können Sie in die Felder **Minimum** und **Maximum** links und rechts vom Graphen Werte eingeben.



Die Schiebeleisten für den Abtrennungswert der Neigung bestimmen die minimalen und maximalen Luminanzwerte, die teilweise entfernt werden. Der entfernte Bereich hängt von den Einstellungen für den Neigungsschwellenwert und Neigungsabtrennungswert ab. Sie können sie einstellen, indem Sie die Schiebeleisten auf die entsprechende Position im Luminanzgraphen ziehen. Außerdem können Sie unter den Feldern Minimum und Maximum in die Felder Neigung Werte eingeben.



Das Verwenden des

Luminanzkeys erfordert einige Übung. Experimentieren Sie mit den Einstellungen an unterschiedlichen Videoclips.

Die Einstellungen für die Form der Neigung bestimmen die Art der Interpolation zwischen den Neigungsschwellenwerten und den Neigungsabtrennungswerten. Es gibt fünf verschiedene Neigungstypen: Top curve 1 (Kurve oben 1), Top curve 2 (Kurve oben 2), Linear (Gerade), Bottom curve 1 (Kurve unten 1) und Bottom curve 2 (Kurve unten 2). Experimentieren Sie mit den unterschiedlichen Kurventypen, um optimale Ergebnisse bei Verwendung des Keys zu erhalten.

# **Keyframe-Einstellungen**

Klicken Sie auf der Registerkarte Key Frame Setting auf Enable, um einen Keyframe für den Luminanzkey zu erstellen. Sie können Keyframing und Ein-/Ausblenden nicht gleichzeitig verwenden.

Die Keyframes im Luminanzkey steuern die Transparenz des Videos mit dem angewendeten Key. Oben im Graphen wird das vollständig sichtbare Video mit dem angewendeten Lumakey dargestellt, unten im Graphen wird das sichtbare Video ohne Lumakey dargestellt. Die linke und rechte Seite des Graphen stellen den Anfang und das Ende des Clips dar.


# Hinzufügen und Entfernen von **Kevframes**

Sie können einen Keyframe hinzufügen, indem Sie auf einen Punkt der Linie klicken und ihn an die gewünschte Position ziehen.

Sie können einen Keyframe löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf diesen klicken.

Zwischen Keyframes gibt es zwei Interpolationsmethoden: Linien und Kurven.

Durch eine Linie wird eine lineare Interpolation erstellt. Dadurch werden die Verlaufsänderungen abrupter angezeigt.



Dialogfeld des Luminanzkeys – Lineare Interpolation für Keyframes

Durch eine Kurve wird eine Sinuswelleninterpolation erstellt. Dadurch werden die Verlaufsänderungen gleichmäßiger angezeigt.




Dialogfeld des Luminanzkeys – Kurveninterpolation für Keyframes

Die Zahlen oben und rechts vom Graphen stellen die Bildanzahl des Clips und (in Prozent) die Sichtbarkeit des mit dem Key bearbeiteten Videos dar.

#### **Bild im Bild**

Durch die Funktion "Bild-im-Bild" ("B-im-B") wird eine Verkleinerung des Videos über ein anderes Video gelegt. Diese Funktion kann sowohl für Main AV- als auch Insert AV-Clips verwendet werden.



Dialogfeld "Bild-im-Bild-Effekt" - Registerkarte "Position, Größe"

# **Allgemeine Optionen**

Mit der Option **Umkehren** werden das B-im-B-Video und das Hintergrundvideo vertauscht.

Mit der Option **Qualität** können Sie für die Funktion "B-im-B" eine normale oder hohe Qualität festlegen. Durch eine hohe Qualität werden insbesondere bei Skalierungen bessere Ergebnisse erzielt; dies ist allerdings mit einer höheren Prozessorleistung verbunden.

# Änderung der Größe und Position des Bilds im Bild

Mit der Maus können Sie die Position und Größe des Bilds im Bild ändern. Außerdem können Sie auf der Registerkarte "Position, Größe" in die Felder Links, Oben, Breite und Höhe Werte eingeben.

Mit der Option **Festes Verhältnis** können Sie die B-im-B-Skalierung so einschränken, dass das Seitenverhältnis beibehalten wird. Deaktivieren Sie dieses Feld, um eine ungleichmäßige Größenänderung des Bilds im Bild zu erhalten.

Mit der Option **Transparent** können Sie das Bild im Bild zur Hälfte oder vollständig transparent erscheinen lassen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Transparent** und geben Sie die Stärke der Transparenz in das Feld **Prozent** ein.

# Hinzufügen eines Rands

Klicken Sie auf die Registerkarte **Rand**, um dem Bild im Bild einen Rand hinzuzufügen.



Einstellungen für Bild-im-Bild-Rand


Klicken Sie auf Anzeigen, um einen Rand zum Bild im Bild hinzuzufügen.

**Breite:** Bestimmt die Breite des Rands. Ein höherer Wert bewirkt einen breiteren Rand.

**Farbe:** Bestimmt die Farbe des Rands. Klicken Sie in das Feld, um eine Farbe auszuwählen.

# Hinzufügen einesSchattens

Klicken Sie auf die Registerkarte **Schatten**, um dem Bild im Bild einen Schatten hinzuzufügen.



Einstellungen für Bild-im-Bild-Schatten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Einschalten**, um einen Schatten für das Bild im Bild zu verwenden.

Die Werte für **Links** und **Oben** bestimmen den Abstand des Schattens (von der oberen linken Ecke des Bilds).

**Farbe:** Bestimmt die Farbe des Schattens. Klicken Sie in das Feld, um eine Farbe auszuwählen.


**Transparent:** Macht den Schatten halbtransparent. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Transparent** und geben Sie die Stärke der Transparenz in das Feld **Prozent** ein. Ein höherer Prozentsatz bewirkt einen leichteren Schatten.

# Hinzufügen von In-/Out-Effekten



**Tipps** 

Mit einem Bild im Bild als Vollbild und In- und Out-Effekten können Sie den Übergang zwischen Main AV und Insert AV bestimmen. Klicken Sie auf die Registerkarte **Effekt**, um dem Bild im Bild einen In- oder Out-Effekt hinzuzufügen.



Einstellungen für Bild-im-Bild-Effekt

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Freigeben**, um Effekte für das Bild-im-Bild zu verwenden.

Sie können einen In- (oder Out-) Effekt hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen In (oder Out) aktivieren und einen Effekt aus dem Feld Effekt auswählen.

Sie können die Dauer eines In- (oder Out-) Effekts festlegen, indem Sie die Anzahl der Bilder in das Feld **Bilder** eingeben.

Sie können die Dauer des In-Effekts auch festlegen, indem Sie mit den Steuerelementen der Filtervorschau zum Bild scrubben, bei dem der In-Effekt enden soll, und auf die Schaltfläche **Ende In-Effekt** klicken.

Dadurch wird die Anzahl der Bilder festgelegt und der In-Effekt endet beim angegebenen Bild.


Sie können die Dauer des Out-Effekts auch festlegen, indem Sie mit den Steuerelementen der Filtervorschau zum Bild scrubben, bei dem der Out-Effekt starten soll und auf die Schaltfläche **Start Out-Effekt** klicken. Dadurch wird die Anzahl der Bilder festgelegt und der Out-Effekt beginnt beim angegebenen Bild.

# **Erstellen eines Bewegungspfads**

Mit einem Bewegungspfad können Sie Bild-im-Bild-Videos verschieben und skalieren. Sie können Bewegungspfade für die Bild-im-Bild-Funktion erstellen, indem Sie Knoten im Pfad festlegen.


Klicken Sie in einen leeren Bereich im B-im-B-Vorschaufenster, um einen neuen Knoten zu erstellen. Der Anfangsknoten (der erste Knoten) wird durch ein **S** und der Endknoten (der letzte Knoten) durch ein **E** gekennzeichnet.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im B-im-B-Vorschaufenster auf einen Knoten, um das Kontextmenü aufzurufen.




Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Knoten zum Bewegungspfad hinzuzufügen.

Mit den Optionen unter **Layout** können Sie die Position und Größe eines Knotens bestimmen.



Mit den Optionen unter **Tool** können Sie die Aktionen für das Klicken im B-im-B-Vorschaufenster festlegen.




**Hinzufügen:** Durch Klicken wird ein neuer Knoten zum Bewegungspfad hinzugefügt.

Auswählen: Durch Klicken wird ein Knoten ausgewählt.

Löschen: Durch Klicken wird ein Knoten gelöscht.

Im Untermenü **Einstellungen** können Sie angeben, welche Umrisse angezeigt werden sollen.




Alle: Alle Umrisse (Knoten und aktuelle Position) werden angezeigt.

**Abhängig:** Es werden nur Umrisse abhängig von den ausgewählten Bedingungen angezeigt.


#### Ändern der Attribute von Knoten

Alle B-im-B-Attribute werden zusammen mit dem Knoten gespeichert, sodass Größe, Schatten oder Rand sowie Position geändert werden können.

Sie können die Einstellungen eines bestimmten Knotens anpassen, indem Sie mit Mauszeiger darauf zeigen, sodass der Knoten hervorgehoben wird, und dann auf den Knoten klicken. Die Attribute des aktuellen Knotens werden auf den Registerkarten angezeigt und können geändert werden.




Wenn eine Einstellung abgeblendet ist und mit Gitternetzlinien angezeigt wird, wird dieser Wert aus den Werten der anderen Knoten interpoliert. Sie können den Wert manuell einstellen, indem Sie einen Wert in das Feld eingeben.



# **Keyframing-Bewegung**

Auf der Registerkarte "Bewegungs-Keyframe" können Sie Keyframing in einer B-im-Bild-Bewegung ausführen.




Registerkarte "Bewegungs-Keyframe"

Die vertikale rote Linie stellt das aktuelle Vorschaubild dar. Die horizontalen roten Linien stellen die definierten Knoten im Bewegungspfad dar. Die schwarze Linie stellt den Fortschritt der Bewegung dar.

Die Darstellung gibt unten die Startposition und oben die Endposition an.

Durch Klicken auf die Linie können Sie Knoten zum Graphen hinzufügen. Sie können einen Knoten aus dem Graphen löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und **Löschen** auswählen oder die **Entf-Taste** drücken.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü anzuzeigen.



Hinzufügen: Fügt einen neuen Knoten zum Graphen hinzu.

Alles auswählen: Wählt alle Knoten im Graphen aus.

Umkehren: Wählt alle nicht ausgewählten Knoten im Graphen aus.

**Geschwindigkeit:** Bestimmt die Bewegungsgeschwindigkeit des ausgewählten Segments. Es gibt vier Bewegungsarten zwischen den Knoten im Graphen:


Linear: Stellt eine (gerade) lineare Verbindung zwischen den Knoten her

**Ansteigend:** Bildet eine Verbindung mit flachem Anfang und steilem Ende zwischen den Knoten.

**Abfallend:** Bildet eine Verbindung mit steilem Anfang und flachem Ende zwischen den Knoten.

**Stopp:** Hält die Bewegung auf dem gleichen Niveau wie die aktuelle Position und bildet anschließend eine vertikale Verbindung mit dem nächsten Knoten.

Jedes Segment zwischen den Knoten kann über eigene Geschwindigkeitseinstellungen verfügen.



**Tool:** Bestimmt die durch Klicken in den Graphen ausgelöste Aktion.

**Hinzufügen:** Durch Klicken in den Graphen wird ein neuer Knoten hinzugefügt.

**Auswählen:** Durch Klicken in den Graphen wird der Knoten oder das Segment ausgewählt.

**Löschen:** Durch Klicken in den Graphen wird der Knoten oder das Segment gelöscht.




Einstellung: Die Einstellungen des Graphen werden aufgerufen.

**Beides zoomen:** Ein Verwenden der Bildlaufleisten im B-im-B-Layout bewirkt ein entsprechendes Verschieben des Schiebeleisten in der Darstellung des Graphen unter "Bewegungs-Keyframe".

**Bewegungslevel:** Die Bewegungsknoten werden als rote horizontale Linien angezeigt.

# Speichern der Voreinstellungen

Durch Klicken auf "Speichern" können Sie Ihre eigenen Voreinstellungen für einen Bild-im-Bild-Effekt speichern. Ein Dialogfeld wird angezeigt.



Dialogfeld zum Speichern der Bild-im-Bild-Voreinstellungen

Sie können einige oder alle Einstellungen des Bild-im-Bild-Effekts speichern, indem Sie unter **Inhalt** die entsprechenden Elemente auswählen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen eines Elements, um es auszuwählen.

Klicken Sie auf das Pluszeichen neben einem Element, um die Anzeige des Elements zu erweitern und die Eigenschaften des Elements anzuzeigen.

Aktivieren Sie die Eigenschaften, die Sie speichern möchten, und geben Sie in das Feld **Name** einen Namen ein. Außerdem können Sie eine vorhandene Voreinstellung aus der Dropdown-Liste **Name** auswählen. Auf diese Weise wird die vorhandene Voreinstellung überschrieben.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur lesen**, damit die Voreinstellung schreibgeschützt ist. Schreibgeschützte Voreinstellungen werden nicht in der Popup-Liste angezeigt, das aufgerufen wird, wenn Sie im Fenster "Bildim-Bild-Effekt" auf die Schaltfläche **Löschen** klicken.

Klicken Sie auf **OK**, um die Voreinstellungen zu speichern.


Wenn Sie auf **Als Standard speichern** klicken, werden die ausgewählten Einstellungen als Bild-im-Bild-Standardeinstellungen gespeichert.

# Laden und Löschen von Voreinstellungen



#### Tipps

Sie können eine schreibgeschützte Voreinstellung löschen, indem Sie die ausgewählten Einstellungen (unter dem Namen der Voreinstellung) speichern. Achten Sie darauf, dass die neue Voreinstellung nicht schreibgeschützt ist. Anschließend können Sie die Voreinstellung löschen.



# Importieren von Bild-im-Bild-Voreinstellungen anderer Benutzer

Im Dialogfeld **Presets** können Sie über die Schaltfläche **Presets importieren** die Voreinstellungen aus einer Datei mit der Erweiterung "INI" laden.

Wählen Sie dazu die betreffende INI-Datei aus und benennen Sie sie um (z. B. Michael.ini).

Klicken Sie auf **Presets importieren** und wählen Sie die entsprechende INI-Datei aus.

Wenn die zu importierende Voreinstellung mit dem gleichen Namen bereits vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob Sie die vorhandene Voreinstellung überschreiben möchten. Möchten Sie die vorhandene Voreinstellung nicht überschreiben, wird der Importvorgang gestoppt.


# Verwenden eines Farbvideos bzw. eingefärbten Videos als Hintergrund

Bei Main AV-Clips mit angewendeter Bild-im-Bild-Funktion können Sie eine einfarbige oder eingefärbte Version des Videos als Hintergrund verwenden.



#### **Tipps**

Tipp: Sie können einen eingefärbten Hintergrund hinter einem großen Bild-im-Bild verwenden, um das Video hervorzuheben.



Dialogfeld "Video-Filter" für Main AV-Clip

Um für den Bild-im-Bild-Hintergrund eine Farbe auszuwählen, klicken Sie neben der Schaltfläche "Setup" für die Bild-im-Bild-Funktion auf das Farbfeld und wählen eine Farbe aus.

Um ein eingefärbtes Video als Bild-im-Bild-Hintergrund zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Video-Hintergrund**.

Das Hintergrundvideo wird normal (nicht eingefärbt) angezeigt, wenn Sie als Hintergrundfarbe Weiß auswählen.

# Zeitlupe

Durch diese Funktion wird der Videoclip mit halber Geschwindigkeit abgespielt (der Clip wird doppelt so lang) und das Audio stummgeschaltet.

Zurzeit sind keine Einstellungen für Zeitlupe verfügbar.

HINWEIS: Die Zeitlupenfunktion ist in Adobe Premiere nicht verfügbar.

# **Chromakey**


Durch den Chromakey können bestimmte Bereiche des Videos transparent angezeigt werden. Clips, auf die dieser Key angewendet wurde, können über andere Clips gelegt werden, um damit bestimmte Effekte zu erzielen. Beispielsweise kann eine Person an einem Strand oder im Weltall dargestellt werden.




Beispiel eines Chromakeys

Die Verwendung des Chromakeys besteht aus zwei Schritten: Erstellen eines Keys durch Auswahl des Zielfarbbereichs und Anwenden der Filter.

Sie können die Zielfarbe für den Chrominanzfilter auf vier verschiedene Arten auswählen: Farbauswahl, Oval, Bogen und Rechteck.



#### **Farbauswahlmodus**




Dialogfeld "Chromakey" (Farbauswahlmodus)

Die Farbauswahl stellt die einfachste Verwendungsmethode des Chromakeys dar. Wenn Sie den Chromakey das erste Mal bei einem Clip aktivieren, wird automatisch eine Auswahl vorgenommen. In den meisten Fällen kann die automatische Auswahl übernommen werden.

Klicken Sie auf eine Stelle im Bild, um die Key-Farbe auszuwählen. Wenn das Bildfenster nicht aktiv ist, müssen Sie gegebenenfalls mehr als einmal klicken.

# Detaillierte Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Detail**, um die Farbdetails anzuzeigen und Feineinstellungen vorzunehmen.



Bereich "Detail" (Farbauswahlmodus)

Mit den Schiebereglern Y, U und V können Sie die YUV-Werte der Key-Farbe anpassen.

Unter "Chroma" können Sie im Feld **Basis** den Farbbereich für die Anwendung des Chromakeys angeben. Ein höherer Wert bewirkt einen größeren Basisfarbbereich.

Unter "Chroma" können Sie im Feld **Bereich** die Stärke der Farbwerte angeben, auf die der Chromakey angewendet wird. Ein höherer Wert bewirkt, dass der Chromakey auf einen größeren Farbbereich angewendet wird.


Unter "Luma" können Sie im Feld **Basis** den Farbbereich angeben, auf den der Luminanzkey angewendet wird. Ein höherer Wert bewirkt einen größeren Basisfarbbereich.

Unter "Luma" können Sie im Feld **Bereich** die Stärke der Farbwerte angeben, auf die der Luminanzkey angewendet wird. Ein höherer Wert bewirkt, dass der Luminanzkey auf einen größeren Farbbereich angewendet wird.

# Optionen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Weiche Kanten**, um eine Überblendung am Rand des Bereichs zu verwenden, auf die der Key angewendet wird.

#### **Auswahlmodus mit Oval**



Farbbereichsfenster


Dialogfeld "Chromakey" (Auswahlmodus mit Oval)

Im Oval-Auswahlmodus wird der gesamte Farbbereich in einem Farbbereichsfenster dargestellt.

Verschieben Sie das Oval, indem Sie darauf klicken und es ziehen.

Der helle Bereich im Oval steht für den Zielfarbbereich. Sie können die Größe des Auswahlbereichs ändern, indem Sie auf die Griffe am Oval klicken und sie ziehen. Die Griffe am Auswahlbereich werden rot angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.


Außerdem können Sie durch Ziehen der blauen Griffe am Auswahlbereich einen zusätzlichen Alphabereich definieren, bei dem der Effekt teilweise angewendet wird. Die Griffe für die Auswahl des Alphabereichs werden gelb angezeigt, wenn der Mauszeiger sich über diesen befindet. Der Alphabereich entspricht dem dunklen Bereich um den hellen ovalen Bereich.



Farbbereichsauswahl mit Oval

# Detaillierte Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Detail**, um die Farbdetails anzuzeigen und Feineinstellungen vorzunehmen.



Bereich "Detail" (Auswahlmodus mit Oval)

**Fokus 1** und **Fokus 2:** Geben die Position und Größe des Ovals (bzw. Ellipse) auf der U- und V-Achse an.


**Radius:** Bestimmt den Radius des gesamten Auswahlbereichs. Innerhalb dieses Bereichs werden die Filter vollständig angewendet.

**Alpha:** Definiert den Bereich außerhalb des Ovals, in dem die Filter teilweise angewendet werden.

**Min** und **Max** unter "Helligkeit": Geben die minimalen und maximalen Luminanzwerte für den vollständig transparenten Bereich im Video an.

**Alpha Min** und **Alpha Max** unter "Helligkeit": Geben die minimalen und maximalen Luminanzwerte für den halb transparenten Bereich im Video an.

# **Auswahlmodus mit Bogen**



Dialogfeld "Chromakey" (Auswahlmodus mit Bogen)

#### **Farbbereichsfenster**


Im Bogen-Auswahlmodus wird der gesamte Farbbereich in einem Farbbereichsfenster dargestellt. Die Farbe Weiß steht im Mittelpunkt des Fensters. Dieser Modus ist besonders hilfreich, um andere Farben als Weiß auszuwählen.

Ändern Sie die Ausrichtung des Bogensbereichs, indem Sie darauf klicken und ihn ziehen.

Der helle Bereich im Bogen steht für den Zielfarbbereich. Sie können die Größe des Auswahlbereichs ändern, indem Sie auf die Griffe am Bereich klicken und sie ziehen. Die Ränder des Auswahlbereichs werden rot angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.

Außerdem können Sie durch Ziehen der blauen Ränder des Auswahlbereichs einen zusätzlichen Alphabereich definieren, bei dem der Effekt teilweise angewendet wird. Die Ränder für die Auswahl des Alphabereichs werden gelb angezeigt, wenn der Mauszeiger sich über diesen befindet. Der Alphabereich entspricht dem dunkleren Bereich um den helleren Bogen.


Sie können sowohl den Radius als auch den Winkel ändern, indem Sie die Ränder des Bogens ziehen.



Farbauswahl für Bogen

#### **Detaillierte Einstellungen**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Detail**, um die Farbdetails anzuzeigen und Feineinstellungen vorzunehmen.



Bereich "Detail" (Auswahlmodus mit Bogen)


In den Feldern **Winkel (In)** und **Winkel (Out)** können Sie die Anfangs- und Endwinkel (von -90 bis 90 Grad) für den Bogen festlegen.

In den Feldern **Radius (In)** und **Radius (Out)** können Sie den Anfangsund Endradius des Bogens festlegen. Die Farben in diesem Bereich sind vollständig transparent.

Unter "Alpha" können Sie in den Feldern **Winkel** den Bereich als Bogenfortsetzung festlegen, in dem die Filter teilweise angewendet werden.

Unter "Alpha" können Sie in den Feldern **Radius** den Anfangs- und Endradius des Bereichs außerhalb des Bogens festlegen, in dem die Filter teilweise angewendet werden.

#### **Auswahlmodus mit Rechteck**



Dialogfeld "Chromakey" (Auswahlmodus mit Rechteck)


#### Farbbereichsfenster

Im Rechteck-Auswahlmodus wird der gesamte Farbbereich in einem Farbbereichsfenster dargestellt.

Bewegen Sie das Rechteck, indem Sie darauf klicken und es ziehen.

Der helle Bereich im rechteckigen Bereich steht für den Zielfarbbereich. Sie können die Größe des Auswahlbereichs ändern, indem Sie auf die Griffe am Oval klicken und sie ziehen. Die Ränder des Auswahlbereichs werden rot angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.


Außerdem können Sie durch Ziehen der blauen Ränder des Auswahlbereichs einen zusätzlichen Alphabereich definieren, bei dem der Effekt teilweise angewendet wird. Die Ränder für die Auswahl des Alphabereichs werden gelb angezeigt, wenn der Mauszeiger sich über diesen befindet. Der Alphabereich entspricht dem dunklen Bereich um den hellen rechteckigen Bereich.



Farbbereichsauswahl mit Rechteck

#### **Detaillierte Einstellungen**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Detail**, um die Farbdetails anzuzeigen und Feineinstellungen vorzunehmen.



Bereich "Detail" (Auswahlmodus mit Rechteck)

In den Feldern **Links**, **Rechts**, **Oben** und **Unten** können Sie Koordinaten für den Auswahlbereich angeben.


Unter Alpha können Sie in den Feldern **Links**, **Rechts**, **Oben** und **Unten** den Alphabereich um den Auswahlbereich angeben.

## **Allgemeine Optionen (alle Modi)**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **CG Modus**, um die Verwendung des Keys für computergenerierte Grafiken zu optimieren. Dieser Modus ist für die meisten Videos nicht erforderlich.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lineare Transparenz, um anstatt einer flächigen eine lineare Farbinversion zu verwenden.

#### Key anzeigen (alle Auswahlmodi)



Key-Anzeige



Wenn Sie das Kontrollkästchen "Key anzeigen" aktivieren, können Sie den Kev als AVI-Datei exportieren und als Matte in anderen Programmen verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Key anzeigen, um den Key in einer Vorschau und nicht im gefilterten Bild anzuzeigen. In diesem Modus können Sie die Farbauswahl einfach anpassen.

Die schwarzen Bereiche stellen den transparenten Bereich, die grauen Bereiche die teilweise transparenten (Alpha-) Bereiche und die weißen Bereiche die undurchsichtigen Bereiche dar.


#### **Automatisch**

Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisch, um die Key-Farbe automatisch auszuwählen.


## **Erweiterte Optionen**

# Beschränken des Zielbereichs in einem Lumabereich (Auswahlmodus mit Oval, Bogen und Rechteck)

Mit dem Luma-Graphen können Sie bei den Auswahlbereichen mit Oval, Bogen und Rechteck den Zielbereich weiter einschränken.



Mit dem Luma-Graphen können Sie den Zielbereich auf einen bestimmten Luminanzbereich einschränken. Durch den Luma-Graphen können drei Bereiche definiert werden: oberer Alphabereich, Auswahlbereich und unterer Alphabereich.





Im oberen und unteren Alphabereich wird der Filter teilweise und im Auswahlbereich vollständig angewendet.


Sie können die Ränder des oberen oder unteren Alphabereichs ändern, indem Sie die Linie oben oder unten am Bereich ziehen. Die Trennlinie wird gelb angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.

Sie können die Ränder oben oder unten am Auswahlbereich ändern, indem Sie die Linie oben oder unten am Auswahlbereich ziehen. Die Trennlinie wird rot angezeigt, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet.

Außerdem können Sie die Luminanzbereiche im Bereich "Detail" unter Luma und Helligkeit manuell angeben.







Bereich "Detail" (Auswahlmodus mit Oval)

Bereich "Detail"


Bereich "Detail" (Auswahlmodus mit Bogen) (Auswahlmodus mit Rechteck)

In den Feldern Min und Max können Sie Mindest- und Höchstwerte für den Luminanzbereich angeben, in dem die Filter angewendet werden.

Unter "Alpha" können Sie in den Feldern Min und Max den Mindest- und Höchstwert für den unteren und oberen Alphabereich angeben.

# Histogramm (Auswahlmodus mit Oval, Bogen und Rechteck)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Histogramm**, um die im aktuellen Bild verwendeten Farben im Farbbereichsfenster anzuzeigen. Diese Funktion ist für die Auswahl passender Chroma- und Lumabereiche hilfreich.



Histogramm-Anzeige

### **Automatisches Tracking**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Freigeben**, um das automatische Tracking zu aktivieren. Durch ein automatisches Tracking kann das System kleine Farbänderungen während der Videowiedergabe ausgleichen.

Da das Tracking hohe Prozessorleistung erfordert, können Sie mithilfe der Optionen Linie auslesen und Feld auslesen die Leistung verbessern. Linie auslesen: Beim Tracking werden Linien in der Analyse übersprungen. Feld auslesen: Beim Tracking werden Felder in der Analyse übersprungen.

#### **Transparente Farbe**

Mit der Option "Transparente Farbe" können Sie eine bestimmte Farbinversion außerhalb des Auswahlbereichs anwenden.

Mit der Option "Transparente Farbe" können unpassende Schattierungen oder Reflektionen korrigiert werden. Beispiel: Ein Objekt vor einer grünen Chroma-Anzeige kann möglicherweise einen unpassenden grünen Schatten haben. Mit der Option "Transparente Farbe" können Sie das Grün ausgleichen und die Schatten in normalerweise verwendetem Schwarz-Grau erscheinen lassen.

Bereich: Bestimmt die Größe des korrigierten Bereichs.

Stärke: Bestimmt die Intensität der angewendeten Korrektur.

Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie zunächst für **Bereich** und **Stärke** Maximalwerte einstellen, den **Bereich** auf einen passenden Bereich verkleinern und dann die **Stärke** soweit reduzieren, bis die Farbe korrigiert ist.

# **Let's EDIT**


# **Kapitel 6**

# Einstellungen für Audio-Filter

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen für die in Let's EDIT verfügbaren Canopus-Audio-Filter. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Audio-Filtern zu Clips finden Sie in den entsprechenden Abschnitten in diesem Handbuch.

#### Steuerelemente der Filtervorschau

Alle Audio-Filter verfügen über Steuerelemente für die Vorschau, mit denen Sie die Wiedergabe des gefilterten Clips steuern können.



#### Steuerelemente der Filtervorschau




Tipps

Mit den Schaltflächen für In- und Out-Schleifenpunkte können Sie ein bestimmtes Segment im Clip markieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Schleifenwiedergabe und passen Sie während der Wiedergabe des Videos die Filtereinstellungen an. Je nach Länge der Schleife kann es einige Sekunden dauern, bis Sie den Effekt des Filters hören. Mit den Filtersteuerelementen können Sie den gefilterten Clip starten, stoppen bzw. als Endlosschleife wiedergeben. Sie können die Einstellungen verändern, während der Clip abgespielt wird. Allerdings kann es ein bis zwei Sekunden dauern, bis Sie den Effekt hören.

Mit den Schaltflächen für In- und Out-Schleifenpunkte können Sie In- und Out-Punkte für die Schleifenwiedergabe setzen.

# **Grafischer Equalizer**

Der Audio-Filter "Grafischer Equalizer" erlaubt Ihnen, die einzelnen Frequenzbereiche Ihrer Audiospuren ähnlich wie bei einer Heimstereoanlage zu regeln.



Dialogfeld "Grafischer Equalizer"

# **Anpassen der Pegel der unterschiedlichen Frequenzbereiche**

Passen Sie die einzelnen Frequenzbereiche mithilfe der Schieberegler an oder geben Sie positive oder negative dB-Werte in das Textfeld unterhalb des betreffenden Frequenzbereichs ein.

Die Kurve im unteren Teil des Fensters stellt die Lautstärkenänderung in grafischer Form dar.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alles auf 0 dB(A)**, um alle Regler auf 0 zurückzusetzen.

# Speichern, Laden und Löschen von Einstellungen


Sie können eine Benutzereinstellung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Speichern** klicken und der Einstellung einen Namen geben.

Sie können eine Benutzereinstellung laden, indem Sie diese aus der Liste oberhalb der Schaltflächen **Speichern** und **Löschen** auswählen.

Sie können eine Benutzereinstellung löschen, indem Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Eine Sicherheitsabfrage fordert Sie auf, das Löschen zu bestätigen. Wenn Sie auf **Ja** klicken, wird die Voreinstellung gelöscht, mit **Nein** wird der Löschvorgang abgebrochen.

# Verzögerung

Der Filter "Verzögerung" kann verwendet werden, um das Audiomaterial mit einem Echo zu versehen oder um es zu verzögern.



Dialogfeld "Verzögerung"

**Verzögerung** legt die Zeitdauer in Millisekunden fest, um welche das Audiomaterial verzögert wird.

**Zunahme** legt die relative Lautstärke des verzögerten Audiomaterials fest. 100 % entsprechen der Lautstärke des Originalmaterials.

Mit dem Schieberegler **Rückkopplung** bestimmen Sie die Dauer des Echos. Je höher diese Einstellung gewählt wird, desto länger hält das Echo an.

**Master** regelt die Höhe der Gesamtlautstärke. Da das Audiomaterial durch Verzögerung oft lauter wird, verwenden Sie **Master**, um die Lautstärke wieder zu reduzieren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Original stumm**, um das Originalmaterial stummzuschalten. Wenn das Original stummgeschaltet wird, ist nur das vom Verzögerungsfilter generierte Audiomaterial zu hören.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Umgehen**, um den Filter vorübergehend zu deaktivieren. Sie können **Umgehen** verwenden, um den Unterschied mit und ohne Filter zu testen.

# Speichern, Laden und Löschen von Einstellungen


Sie können eine Benutzereinstellung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Speichern** klicken und der Einstellung einen Namen geben.

Sie können eine Benutzereinstellung laden, indem Sie diese aus der Liste oberhalb der Schaltflächen **Speichern** und **Löschen** auswählen.

Sie können eine Benutzereinstellung löschen, indem Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Eine Sicherheitsabfrage fordert Sie auf, das Löschen zu bestätigen. Wenn Sie auf **Ja** klicken, wird die Einstellung gelöscht, mit **Nein** wird der Löschvorgang abgebrochen.

#### Panorama & Balance

Der Filter "Panorama & Balance" ermöglicht Ihnen, die Lautstärke des rechten und linken Stereoausgangs einzustellen und die Balance des Ausgangssignals anzupassen.



Dialogfeld "Panorama & Balance"

Die horizontalen Schieberegler L und R ermöglicht es, das Audiomaterial auf dem linkem und rechtem Kanal einzustellen.

Die vertikalen **Lautstärkeregler** ermöglichen das Anpassen der Lautstärke des linken und rechten Kanals.


Die Schaltfläche **Zurücksetzen** setzt den jeweiligen Kanal auf seine Standardeinstellungen zurück.

Mit dem Schieberegler **Balance** bestimmen Sie, wie viel von jedem Kanal im Ausgangssignal vorhanden ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Center**, um den Regler auf seine normale Position in der Mitte zurückzusetzen.

# **High-Pass-Filter**

Der High-Pass-Filter beschränkt das Audiomaterial auf hohe Frequenzbereiche.



Dialogfeld "High-Pass-Filter"


Mit **Cutoff Freq (Hz)** legen Sie den auszufilternden niedrigen Frequenzbereich fest. Alle Frequenzen unterhalb des gewählten Werts werden stummgeschaltet.

**Q** bestimmt, wie sehr die benachbarten Frequenzen der Grenzfrequenz verstärkt werden. Je größer der Wert von Q, desto mehr werden die benachbarten Frequenzen verstärkt.

Die Kurve im unteren Teil des Fensters stellt die Audioverstärkung nach Frequenzbereichen in grafischer Form dar.

#### **Low-Pass-Filter**

Der Low-Pass-Filter beschränkt das Audiomaterial auf die niedrigen Frequenzbereiche.



Dialogfeld "Low-Pass-Filter"


Mit **Cutoff Freq (Hz)** legen Sie den auszufilternden hohen Frequenzbereich fest. Alle Frequenzen oberhalb des gewählten Werts werden stummgeschaltet.

**Q** bestimmt, wie sehr die benachbarten Frequenzen der Grenzfrequenz verstärkt werden. Je größer der Wert von Q, desto mehr werden die benachbarten Frequenzen verstärkt.

Die Kurve im unteren Teil des Fensters stellt die Audioverstärkung nach Frequenzbereichen in grafischer Form dar.

# Parametrischer Equalizer

Der Parametrische Equalizer gibt Ihnen auf drei Bändern die volle Kontrolle über die Lautstärkepegel.



Dialogfeld "Parametrischer Equalizer"

Der Parametrische Equalizer hat drei Regelbänder.

Benutzen Sie den Regler **Freq.**, um die Frequenz in der Mitte des Bandes anzupassen.

Der Regler **gain** bestimmt den Grad der Verstärkung für jedes Band.

Sie können Frequenz und Verstärkung für ein Band gleichzeitig anpassen, indem Sie den Punkt auf der Kurve mit der Maus bewegen.

Der Wert **Q** bestimmt, wie schnell die Verstärkungsanpassung erfolgt. Je höher der Wert von Q, desto schneller erfolgt die Anpassung.

Die Optionsschaltflächen **Low**, **Band** und **High** bestimmen, zu welchem Frequenzbereich das Band gehört.

# Speichern, Laden und Löschen von Einstellungen


Sie können eine Benutzereinstellung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Speichern** klicken und der Einstellung einen Namen geben.

Sie können eine Benutzereinstellung laden, indem Sie diese aus der Liste oberhalb der Schaltflächen **Speichern** und **Löschen** auswählen.

Sie können eine Benutzereinstellung löschen, indem Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Eine Sicherheitsabfrage fordert Sie auf, das Löschen zu bestätigen. Wenn Sie auf **Ja** klicken, wird die Einstellung gelöscht, mit **Nein** wird der Löschvorgang abgebrochen.

#### **Tone Controller**

Der Audio-Filter "Tone Controller" passt die Verstärkung der niedrigen und hohen Frequenzen an.



Audio-Filter "Tone Controller"

Passen Sie die Verstärkung der niedrigen und hohen Frequenzen an, indem Sie die Schieberegler betätigen, einen dB-Wert in die darunter liegenden Textfelder eingeben oder die Punkte auf der Kurve mit der Maus bewegen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Umgehen**, um den Filter vorübergehend zu deaktivieren. Sie können **Umgehen** verwenden, um den Unterschied mit und ohne Filter zu testen.

# Speichern, Laden und Löschen von Einstellungen


Sie können eine Benutzereinstellung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Speichern** klicken und der Einstellung einen Namen geben.

Sie können eine Benutzereinstellung laden, indem Sie diese aus der Liste oberhalb der Schaltflächen **Speichern** und **Löschen** auswählen.

Sie können eine Benutzereinstellung löschen, indem Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Eine Sicherheitsabfrage fordert Sie auf, das Löschen zu bestätigen. Wenn Sie auf **Ja** klicken, wird die Einstellung gelöscht, mit **Nein** wird der Löschvorgang abgebrochen.

# **Media Importer**

Der Audio-Filter "Media Importer" ermöglicht Ihnen, das Audiomaterial eines Clips in der Timeline mit Audiomaterial aus einer anderen Datei zu ersetzen.



Audio-Filter "Media Importer"

Wählen Sie die Datei, aus der Sie Audiomaterial importieren möchten, indem Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen (...) klicken.

Media Importer kann Audiomaterial aus folgenden Dateiformaten importieren:

- > Unkomprimierte PCM WAV-Dateien (\*.WAV)
- > MPEG-1 Layer 3-Audiodateien (\*.MP3)
- > AIFF (\*.AIF)
- > Video for Windows (\*.AVI)
- > QuickTime (\*.MOV, \*.QT)
- > MPEG-1 (\*.MPG)

Das Audiomaterial muss folgende Kriterien erfüllen: DV-safe; 32 kHz, 12 Bit; 32 kHz, 16 Bit; 44,1 kHz, 16 Bit oder 48 kHz, 16 Bit.


Der gelbe Bereich in der Timeline-Anzeige entspricht dem gelben Bereich in der Dateianzeige.

Verwenden Sie das Eingabefeld **IN** oberhalb der Timeline-Anzeige, um die Startposition des importierten Audiomaterials festzulegen. Sie können auch den gelben Bereich entlang der Timeline-Anzeige ziehen.

Verwenden Sie die Felder **IN** und **OUT** unterhalb der Dateianzeige, um den aus der Datei zu importierenden Abschnitt zu bestimmen. Sie können auch den gelben Bereich entlang der Timeline-Anzeige verschieben und seinen Anfang bzw. sein Ende ziehen, um die In- und Out-Punkte zu verändern.

# **DirectX Plugin Bridge**

Der Filter "DirectX Plugin Bridge" ermöglicht die Verwendung von DirectX-Audio-Filtern, z. B. von Sonic Foundry.



Audio-Filter "DirectX Plugin Bridge"

Die verfügbaren DirectX-Audio-Filter finden Sie in der Liste links im Dialogfeld.

Doppelklicken Sie auf einen Filternamen oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ihn der Liste der verwendeten Filter hinzuzufügen.

Um einen Filter aus dieser Liste zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken auf **Löschen**.

Um auf die Einstellungen eines Filters zugreifen zu können, doppelklicken Sie darauf oder wählen ihn aus. Klicken Sie anschließend auf **Setup**. Die Filtereinstellungen (soweit vorhanden) werden angezeigt.

Die angezeigten Einstellungen unterscheiden sich je nach verwendetem Plugin. Weitere Informationen zu einzelnen Filtern finden Sie in der Dokumentation Ihrer installierten DirectX-Audio-Filter.

DirectX-Audio-Filter werden in der Reihenfolge angewendet, in der sie in der Liste angeordnet sind. Um diese Reihenfolge zu ändern, wählen Sie in der Liste der verwendeten Filter einen Filter aus und klicken Sie auf **Nach oben** bzw. **Nach unten**. Wenn Sie beispielsweise zuerst "Reverb" und anschließend "Pitch Shift" anwenden, wird das Ergebnis ein anderes sein als bei umgekehrter Reihenfolge.

Um eine Vorschau auf den Filtereffekt zu erhalten, müssen Sie die Steuerelemente des Fensters von "DirectX Plugin Bridge" verwenden.

# **Let's EDIT**

# **Kapitel 7**

# **Techniken**

### Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch finden Sie 20 Techniken, die Sie bei Ihren Produktionen verwenden können. Das Verständnis dieser Techniken wird Sie in die Lage versetzen, die erweiterten Funktionen Ihres Systems zu nutzen. Wir empfehlen Ihnen, mit den Werkzeugen dieses Abschnitts zu üben.

Falls Sie mit Let's EDIT noch nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Kurzanleitung und das Kapitel über Let's EDIT.

Weitere Tipps und Techniken finden Sie auf der Website von Canopus und in "User Groups" unter: http://www.canopus.com/

#### **Techniken**

In diesem Kapitel finden Sie 20 Techniken, darunter:

**Letter-Box** – Hinzufügen eines "Letter-Box"-Effekts zu einem 4:3 Standardvideo (Seite 297)

**Skaliertes Bild-im-Bild/ Kantenbetonung** – Erstellen eines skalierbaren, frei beweglichen Videofensters (Seite 299)

**Bild-im-Bild-Zoom** – Animieren eines Bild-im-Bild-Videofensters (Seite 301)

3faches Bild-im-Bild - Erstellen von drei Live-Video-Fenstern (Seite 304)

**Gekeyter Titel (animiert)** – Keying und Animation eines Titels (Seite 307)

**Gekeytes/Animiertes Logo** – Keying und Animation eines Logos (Seite 311)

Reverse Key – Invertiertes Keying eines Titels (Seite 313)

**Gekeyte Glanzlichter** – Hinzufügen eines Glanzlichts zu einer Halskette mithilfe von Luminanzkeying (Seite 317)

**Einfache Linsenreflexe** – Hinzufügen von Linsenreflexen mithilfe von Luminanzkeying (Seite 317)

**Animiertes Mosaik** – Unkenntlichmachen eines Gesichts mithilfe eines animierten Mosaiks (Seite 319)

**Bewegungsunschärfe** – Hinzufügen von Bewegungsunschärfe (Seite 321)

**Animierte Bitmaps** – Animieren von Clipart (Seite 322)


**Mehrfache animierte Titel** – Animieren von mehreren Titelspuren (Seite 326)

**Mehrfache animierte Titel mit Bewegungsunschärfe** – Hinzufügen von Bewegungsunschärfe zu Titeln (Seite 328)

**Simulierte Drogenrazzia** – Kolorieren eines animierten Bereichs (Seite 330)

#### **Letter-Box**

In diesem Beispiel wird der *Bereich*-Filter zum Erstellen eines "Letter-Box"-Effekts in einem Video mit 4:3-Standardformat verwendet. Dieser Effekt erzeugt die Illusion eines "Breitbilds".




Einstellen des Bereichs

SCHRITT 1 Ziehen Sie einen Videoclip auf die Main AV-Spur.

SCHRITT 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Main AV-Spur und doppelklicken Sie anschließend im Dialogfeld "Video-Filter" auf *Bereich*.

SCHRITT 3 Tragen Sie Folgendes in die Eingabefelder ein: Links: 0, Oben: 102, Breite: 720, Höhe: 278.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf die Registerkarte *Außen*. Klicken Sie auf *Setup* und wählen Sie *Farbkorrektur* als Effekt.



SCHRITT 5 Um für außen den Effekt "Schwarz" zu erstellen, stellen Sie die Schieberegler *Helligkeit, Kontrast* und *Chroma* auf -128.

#### Bild-im-Bild über einem Effekt

In diesem Beispiel wird ein Videoclip in einem skalierten Fenster über demselben Clip wiedergegeben, der mit einem Videoeffekt auf der Main AV-Spur abläuft



SCHRITT 1 Ziehen Sie einen Videoclip in die Main AV-Timeline.


SCHRITT 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Main AV-Timeline und wählen Sie *Video-Filter*.

SCHRITT 3 Wenn sich das Dialogfeld *Video-Filter* öffnet, doppelklicken Sie auf *Mosaik*. Klicken Sie auf *OK*.

SCHRITT 4 Ziehen Sie eine Kopie desselben Videoclips auf die Insert AV-Spur.

SCHRITT 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Timeline und wählen Sie *Video-Filter*.

SCHRITT 6 Wenn sich das Dialogfeld *Video-Filter* öffnet, klicken Sie auf *B-im-B*.





#### **Tipps**

Bild-im-Bild wie auch Kantenbetonung sind einstellbare Effekte. Das vorstehende Beispiel verwendet die Grundeinstellungen.

#### **Bild-im-Bild mit Zoom**

In diesem Beispiel überblendet ein Bild-im-Bild-Fenster das Hintergrundvideo und wird dabei auf Vollbildgröße skaliert. Wenn das Video abgelaufen ist, schrumpft es in der Mitte des Bildes zusammen und verschwindet.



#### Platzieren des Bild-im-Bild-Fensters

SCHRITT 1 Ziehen Sie einen Videoclip in die Main AV-Timeline.

SCHRITT 2 Ziehen Sie einen weiteren Videoclip in die Insert AV-Timeline.

SCHRITT 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Timeline und wählen Sie *Video-Filter*.

SCHRITT 4 Wenn sich das Dialogfeld *Video-Filter* öffnet, klicken Sie auf *B-im-B* und wählen *Setup*.

SCHRITT 5 Ziehen Sie das Videofenster in die linke obere Ecke des Bildschirms.

SCHRITT 6 Klicken Sie auf OK.

# Hinzufügen eines Zoom In-Effekts (Segment 1)

SCHRITT 7 Fügen Sie im Insert AV-Clip bei etwa einem Drittel seiner Höhe (von oben) eine Trennung ein.


SCHRITT 8 Fügen Sie in die Insert AV-Timeline an einer späteren Stelle eine weitere Trennung ein. Jetzt sollten drei Segmente in der Insert AV-Timeline vorhanden sein.

SCHRITT 9 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste Segment in der Insert AV-Timeline und wählen Sie unterhalb der Schaltfläche *B-im-B* die Option *Setup*.

SCHRITT 10 Wählen Sie die Registerkarte *Effekt* und klicken Sie auf *Freigeben*.

SCHRITT 11 Als In-Effekt wählen Sie Dissolve.

SCHRITT 12 Als *Out-Effekt* wählen Sie *Zoom In (Under Scan)*. Klicken Sie auf *OK*.



# Hinzufügen eines Vollbild-Effekts (Segment 2)

SCHRITT 13 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zweite Segment und wählen Sie *Video-Filter*.

SCHRITT 14 Klicken Sie auf die Schaltfläche *B-im-B*, um die *Bild-im-Bild-*Funktion zu deaktivieren.

# Hinzufügen eines Zoom Out-Effekts (Segment 3)

SCHRITT 15 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das dritte Segment in der Insert AV-Timeline, wählen Sie unterhalb der Schaltfläche *B-im-B* die Option *Setup*.

SCHRITT 16 Wählen Sie die Registerkarte *Effekt* und klicken Sie auf *Freigeben*.


SCHRITT 17 Wählen Sie als *In*- und als *Out*-Effekt *Dissolve*. Klicken Sie auf *OK*.



#### **Tipps**

Die Einstellungen des "In"- und "Out"-Effekts sind entscheidend dafür, welcher Effekt mit welcher Geschwindigkeit für das Anzeigen bzw. Ausblenden eines Bild-im-Bild-Fensters verwendet wird. Die Geschwindigkeit des Effekts kann bestimmt werden, indem das Ende des "In"-Effekts und der Anfang des "Out"-Effekts festgelegt werden. Im vorstehenden Beispiel wird ein Videofenster animiert. Der gleiche Effekt ist für Grafiken anwendbar. Sie können auch Luminanzkeying und Chromakeying mit dem Bild-im-Bild-Éffekt kombinieren. Ebenso können Sie Bild-

im-Bild-Motion Keyframing zum Erreichen eines Zoom In- bzw. Zoom Out-Effekts verwenden.



#### **Dreifaches Bild-im-Bild**

In diesem Beispiel werden gleichzeitig drei Videofenster in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.



#### Fenster 1

SCHRITT 1 Ziehen Sie einen Videoclip auf die Main AV-Spur.

SCHRITT 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Main AV-Spur und wählen Sie im Dialogfeld *Video-Filter* die Option *B-im-B*.

SCHRITT 3 Klicken Sie auf *Setup* und positionieren Sie das Fenster links oben im Hauptfenster für die Videoanzeige.

#### Fenster 2

SCHRITT 4 Ziehen Sie einen Videoclip in InsertAV.

SCHRITT 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Spur und wählen Sie im Dialogfeld *Video-Filter* die Option *B-im-B*.

SCHRITT 6 Klicken Sie auf *Setup* und positionieren Sie das Fenster rechts unten im Hauptfenster für die Videoanzeige.

#### Fenster 3

SCHRITT 7 Ziehen Sie einen Videoclip hinter Ihren ersten Main AV-Clip und fügen Sie einen Übergang hinzu.

SCHRITT 8 Öffnen Sie das Dialogfeld zur Einstellung von Übergängen und doppelklicken Sie auf *Stretch*.


### Keyframing des Stretch-Übergangs


SCHRITT 9 Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen* und wählen Sie die Option zur Einstellung eines Übergangs in der Fenstermitte.

SCHRITT 10 Klicken Sie auf die Registerkarte *Keyframe* und dann auf *Erstellen*, um einen Keyframe hinzuzufügen. Ziehen Sie diesen Keyframe auf die linke Seite der Kurve. Im Textfeld *Beginn* geben Sie *50,0* ein.

SCHRITT 11 Klicken Sie auf *Erstellen*, um einen weiteren Keyframe hinzuzufügen. Ziehen Sie diesen Keyframe auf die rechte Seite der Kurve. Im Textfeld *Beginn* geben Sie *50,0* ein. Klicken Sie auf *OK*.

SCHRITT 12 Nach dem Schließen des Dialogfelds verlängern Sie den Übergang (ziehen Sie die linke Seite des Übergangsblocks) auf die volle Länge des ersten Clips der Main AV-Spur.







#### **Tipps**

Alle Übergänge in Let's
EDIT können mithilfe von
Keyframing bearbeitet
werden. Experimentieren Sie mit den Keyframingoptionen, um
komplexere Effekte zu
erzeugen.

# **Animierte, gekeyte Titel**

In diesem Beispiel wird ein Titel eingezoomt.



#### **Einrichten des Titels**

SCHRITT 1 Erstellen Sie einen "schwarzen" Farbclip von 5 Sekunden Länge und ziehen Sie ihn auf die Main AV-Spur.

SCHRITT 2 Fügen Sie mithilfe des Titelwerkzeugs von Let's EDIT einen Titel hinzu. Im Beispiel wurde ein weißer Titel mit grauem Rand verwendet. Hinweis: Die Verwendung eines grauen Rands erleichtert das Lumakeying des Titels im folgenden Schritt.

#### **Erstellen einer AVI-Titeldatei**


SCHRITT 3 Wenn Sie den Titel erzeugt haben, erstellen Sie eine AVI-Datei: *Datei > Timeline als AVI-Datei ausgeben.* 

## Hinzufügen des Zoom-Effekts

SCHRITT 4 Löschen Sie die Timeline und fügen Sie einen neuen Videoclip in die Main AV-Spur ein.

SCHRITT 5 Ziehen Sie die AVI-Titeldatei auf die Insert AV-Spur.

SCHRITT 6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Spur und wählen Sie *Luminanzkey-Filter*. Nach Öffnen des Dialogfelds stellen Sie die *Schwellenwerte* und die *Kantenglättung* nach Ihren Wünschen ein. Klicken Sie auf *OK*.





SCHRITT 7 Klicken Sie auf B-im-B und wählen Sie Setup.

SCHRITT 8 Positionieren Sie den Clip an den Anfang und verkleinern Sie das Videofenster, bis Sie es gerade noch erkennen können. Im Beispiel wurde der Titel auf einem Zeichen im Hintergrund platziert.

SCHRITT 9 Wählen Sie die Registerkarte *Effekt* und klicken Sie auf *Freigeben*.

SCHRITT 10 Klicken Sie auf *Out* (lassen Sie *In* deaktiviert) und wählen Sie *Zoom In* (*Under Scan*). Nach Auswählen des Effekts klicken Sie auf die Schaltfläche *Start Out-Effekt*.







#### **Tipps**

Wenn Sie mit der Bild-im-Bild-Funktion und Luminanzkeying ausreichend vertraut sind, können Sie Logos und Text animieren. Damit stehen Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

## **Animierte, gekeyte Logos**

In diesem Beispiel wird ein Firmenlogo in einen Videoclip gekeyt.



SCHRITT 1 Ziehen Sie einen Videoclip in die Main AV-Timeline.


SCHRITT 2 Ziehen Sie eine keyfähige Grafik in die Insert AV-Timeline. "Keyfähig" bedeutet, dass die Grafik Gebiete mit einem bestimmten Helligkeitswert oder -bereich aufweist, durch die ein im Hintergrund ablaufendes Video durchscheinen kann. Wenn Sie ein Logo über einen Videoclip keyen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Bereiche, in denen das Video zu sehen sein soll, in der Grafik schwarz sind. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Bereiche der Grafik, die sichtbar sein sollen, kein Schwarz enthalten.

#### **Erstellen des Composites**

SCHRITT 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Timeline und wählen Sie *Video-Filter*.

SCHRITT 4 Wenn sich das Dialogfeld *Video-Filter* öffnet, klicken Sie auf die Schaltfläche *Luminanzkey-Filter* und wählen *Setup*.

SCHRITT 5 Ziehen Sie den rechten Schwellenwertregler nach rechts. Sie werden bemerken, dass in den schwarzen Bereichen Ihres Logos auf der Main AV-Spur das Video durchzuscheinen beginnt. Stellen Sie den unteren und den oberen Schwellenwert so ein, dass Sie einen sauberen Effekt erzielen. Verwenden Sie die Glättungsregler zum Verfeinern und Verwischen der Kanten.





#### **Tipps**

Verwenden Sie eine gutes Grafikprogramm wie Photoshop, um möglichst saubere Logo-Bitmaps zu erstellen. Dies führt beim Keying zu besseren Ergebnissen. Sie können auch Bilder mit Alphakanälen im Titelwerkzeug verwenden, um beim Keying bessere Bilder zu erzielen.

## **Invertierter Key**

In diesem Beispiel läuft eine Schrift in Bildschirmgröße ab, deren Füll-"Farbe" aus einem Video besteht. Der Hintergrund ist schwarz.



#### Einstellen der Hintergrundfarbe

SCHRITT 1 Erstellen Sie aus der Symbolleiste einen schwarzen Farbclip von 5 Sekunden Länge.

SCHRITT 2 Ziehen Sie den Farbclip in die Main AV-Timeline.

#### Hinzufügen eines Rolltitels

SCHRITT 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche *Titel hinzufügen* in der Symbolleiste und geben Sie "AIRSHOW" ein. Wählen Sie eine Schriftart und die Formatierungseinstellung "Fett" aus, stellen Sie die Größe auf *200* und die Farbe auf *Weiß*.

SCHRITT 4 Der Titel wird wegen der Schriftgröße nicht auf den Bildschirm passen. Ziehen Sie den Titel etwas vom rechten Fensterrand weg. Klicken Sie auf *Mitte*, um den Titel vertikal auf der Seite zu zentrieren.

SCHRITT 5 Klicken Sie auf die Registerkarte Bewegung, wählen Sie unter Out-Bewegung den Eintrag Slide Left A und stellen Sie die Zeit auf 5 Sekunden ein. Unter In-Bewegung und Anhalten stellen Sie die Zeit jeweils auf 0. Dies lässt den Titel von rechts nach links über den Bildschirm laufen.

SCHRITT 6 Klicken Sie auf OK.

SCHRITT 7 Spielen Sie die Timeline ab, um sich zu vergewissern, dass wirklich ein weißer Titel über den Bildschirm läuft.

#### **Erstellen eines AVI**

SCHRITT 8 Wenn Sie mit der Bewegung zufrieden sind, speichern Sie die Timeline als AVI-Datei. Klicken Sie auf *Datei* > *Gesamte Timeline exportieren als* > *Timeline als AVI-Datei* ausgeben und geben Sie einen Dateinamen ein.

#### **Erstellen eines Composite**

SCHRITT 1 Starten Sie eine neue Let's Edit-Session mit *Datei > Neu* (speichern Sie das aktuelle Projekt zur weiteren Verwendung ab).

SCHRITT 2 Ziehen Sie einen Clip in die Main AV-Timeline. In unseren Beispiel haben wir ein Feuer als Videoclip ausgewählt.

SCHRITT 3 Öffnen Sie die Datei, die Sie in Schritt 8 erzeugt haben.


SCHRITT 4 Ziehen Sie die Datei in die Insert AV-Timeline.

SCHRITT 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Timeline und wählen Sie *Video-Filter*.


SCHRITT 6 Wenn sich das Dialogfeld *Video-Filter* öffnet, klicken Sie auf die Schaltfläche *Luminanzkey-Filter* und wählen *Setup*.

SCHRITT 7 Klicken Sie auf *Invertieren*, um das Lumakeying auf Weiß statt auf Schwarz auszuführen. Ziehen Sie den rechten *Schwellenwertregler* nach rechts. Wie Sie bemerken, ist das Video auf Main AV-Spur jetzt durch die weiße Schrift hindurch sichtbar. Stellen Sie den unteren und den oberen Schwellenwert so ein, dass Sie einen sauberen Effekt erzielen.

Verwenden Sie die *Glättungsregler* zum Verfeinern und Verwischen der Kanten.



Form der geglätteten Kante






#### Tipps

Diese Technik ist auch für Grafiken wie Logos anwendbar. Stellen Sie sicher, dass Sie saubere Graustufen-Bitmaps (BMP) verwenden. Sie können auch eine große Grafik mit einem Alphakanal im Titelwerkzeug verwenden, um die Teile des Videos abzudecken, die nicht sichtbar sein sollen.

# Hinzufügen von gekeyten Glanzlichtern

In diesem Beispiel wird ein in Adobe Photoshop erstellter schwarz-weißer Linsenreflex in einen Clip gekeyt und mit der Bild-im-Bild-Funktion animiert. Der abschließende Effekt zeigt Glanzlichter auf einer Halskette.





# Photoshop (oder ein anderes Grafikprogramm)

SCHRITT 1 Erstellen Sie ein schwarzweißes Glanzlicht und speichern Sie es als 24-Bit-Bitmap. Um die korrekte Form beizubehalten, sollten Sie die Grafik im Format 640 x 480 speichern.

#### **Let's EDIT**

SCHRITT 2 Stellen Sie die Grafik mit dem Glanzlicht in die DVBin.


SCHRITT 3 Platzieren Sie einen Videoclip auf der Main AV-Spur. Verwenden Sie vorzugsweise einen Clip mit einem Obiekt, das üblicherweise Glanzlichter aufweist.

SCHRITT 4 Ziehen das Glanzlicht in die Insert AV-Timeline.

SCHRITT 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Spur und wählen Sie *Luminanzkey*. Stellen Sie die Schwellenwerte und die Glättung so ein, dass der Effekt wie ein Glanzlicht im Main AV-Video aussieht. Klicken Sie auf *OK*.

SCHRITT 6 Wenn sich das Dialogfeld "Effekte" wieder öffnet, klicken Sie auf *B-im-B*.

# SCHRITT 7 Ziehen Sie das Glanzlicht an die gewünschte Stelle und skalieren Sie es.





#### Tipps

Verwenden Sie den Bildim-Bild-Abschnitt, um
dem Glanzlicht
Bewegung zu verleihen
(gleiten, überblenden,
zoomen).
Sie können auch ein
Glanzlichtbild mit einem
Alphakanal im
Titelwerkzeug
verwenden. Allerdings
haben Sie dabei weniger
Einfluss auf die
Bewegung.

#### **Animiertes Mosaik**

In diesem Beispiel werden die Gesichter von zwei Personen mittels eines animierten Mosaiks unkenntlich gemacht. Das ist für Polizeivideos nützlich, wo es auf den Schutz von Persönlichkeitsrechten ankommt.



SCHRITT 1 Ziehen Sie einen Videoclip mit einer zu verbergenden Person auf die Main AV-Spur.

SCHRITT 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Main AV-Spur, wählen Sie unter "Video-Filter" aus "Liste Filter" Bereich und klicken Sie auf Setup.

SCHRITT 3 Nach dem Öffnen des Einstellungsfensters setzen Sie den Schieberegler an den Anfang des Clips.


SCHRITT 4 Wählen Sie auf der Registerkarte "Innen" als Filter "Mosaik".

SCHRITT 5 Positionieren und skalieren Sie die Bereichsbegrenzung über dem zu verbergenden Bereich.

SCHRITT 6 Klicken Sie auf die Registerkarte *Bewegungspfad* und aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Bewegungspfad*.

SCHRITT 7 Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um eine Keyframeposition zur Bereichsbegrenzung hinzuzufügen.

SCHRITT 8 Gehen Sie mit dem Schieberegler den Clip durch und positionieren Sie den Bereich nach Bedarf neu. Vergessen Sie nicht auf *Hinzufügen* zu klicken, wenn Sie den Bereich verschoben haben. Auf diese Weise können Sie den zu verbergenden Bereich dynamisch abdecken, falls die Person oder das Objekt sich bewegt. Klicken Sie abschließend auf *OK*.





#### Tipps

Zum Verfeinern der Nachführbewegung können Sie nachträglich weitere Keyframes einfügen. Diese neuen Keyframes werden Ihrer Animation automatisch hinzugefügt.

## Bewegungsunschärfe

In diesem Beispiel werden ein Wasserfall und ein Feuer mit einer leichten Bewegungsunschärfe versehen.



SCHRITT 1 Nehmen Sie einen Wasserfall oder fließendes Wasser auf. Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn das bewegte Objekt (Wasser) in eine statische Umgebung (Felsen) eingebettet ist, z. B. Bachufer und fließendes Wasser. Der Effekt zeichnet das fließende Wasser weich.



Tipps

Effekt".

Bewegungsunschärfe ist sehr wirkungsvoll bei mit Zoom aufgezeichneten Videoclips. Benutzen Sie ein Stativ, um ein Objekt manuell heranzuzoomen. Wenn Sie dieses Video mit Bewegungsunschärfe versehen, erhalten Sie einen "Hyperspace-

SCHRITT 2 Erfassen Sie das Material auf Ihrem Computer und ziehen Sie den Videoclip in die Main AV-Timeline.

SCHRITT 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Main AV-Timeline und wählen Sie *Video-Filter*.

SCHRITT 4 Wenn sich das Dialogfeld *Video-Filter* öffnet, klicken Sie auf *Bewegungsunschärfe*. Klicken Sie auf *Setup* und stellen Sie den Schieberegler *Stärke* auf *90*.

SCHRITT 5 Klicken Sie auf OK.

## **Animierte Bitmaps**

In diesem Beispiel wird ein Clipart mit zwei Übergängen kombiniert.






# Einstellen eines springenden Basketballs

SCHRITT 1 Erstellen Sie einen schwarzen Farbclip von 5 Sekunden Länge und ziehen Sie ihn auf die Main AV-Spur.

SCHRITT 2 Fügen Sie nach dem schwarzen Farbclip das Clipart in die Main AV-Spur ein. Im Beispiel haben wir das Bild eines Basketballs vor schwarzem Hintergrund verwendet.

SCHRITT 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Trennung zwischen den beiden Clips und fügen Sie einen *Slide*-Übergang ein.

SCHRITT 4 Konfigurieren Sie den Übergang so, dass der Ball auf und ab springt. Dazu wählen Sie zuerst Abwärtsgleiten, klicken Sie auf die Registerkarte *Keyframe* und wählen Sie dort *Bound 1/2 x 3*.



#### **Erstellen einer AVI-Datei**

SCHRITT 5 Wenn Sie den Übergang erstellt haben, erzeugen Sie eine AVI-Datei aus der Timeline. Klicken Sie auf *Datei* > Gesamte Timeline exportieren als > Timeline als AVI-Datei ausgeben.

# Hinzufügen des springenden Basketballs zu einem Übergang

SCHRITT 6 Löschen Sie die Timeline und fügen Sie zwei neue Videoclips in die Main AV-Spur ein.

SCHRITT 7 Fügen Sie einen *Slide*-Übergang von 5 Sekunden zwischen die beiden Clips ein.

SCHRITT 8 Ziehen Sie die schwarze bzw. die Basketball-AVI-Datei auf die Insert AV-Spur.

SCHRITT 9 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Spur und wählen Sie *Luminanzkey-Filter*. Nach Öffnen des Dialogfelds stellen Sie die Schwellenwerte und die Kantenglättung nach Ihren Wünschen ein. Klicken Sie auf *OK*. Beim Abspielen des Übergangs springt der Basketball, während das Video auf der Main AV-Spur von A nach B gleitet.

# **Einfügen eines Golfballs in einen Tee-Abschlag**

In diesem Beispiel wird ein Clip verwendet, in dem eine Person vom Tee abschlägt. Im Moment, wenn der wirkliche Ball getroffen wird, zoomt ein Bitmap eines Golfballs aus dem Bild.

# Grafik eines Golfballs, der aus einem Tee-Abschlag herausgezoomt wird

SCHRITT 1 Ziehen Sie den Clip mit dem Golfspieler auf die Main AV-Spur.

SCHRITT 2 Ziehen Sie das Bild eines Golfballs auf die Insert AV-Spur.

SCHRITT 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Spur und wählen Sie *Luminanzkey*. Stellen Sie Schwellenwerte und Glättung ein. Klicken Sie auf *OK*.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf *B-im-B* und ziehen Sie den Golfball auf das Tee.

SCHRITT 5 Wählen Sie die Registerkarte *Effekt* und klicken Sie auf *Freigeben*.

SCHRITT 6 Scrubben Sie durch das Video bis zu dem Punkt, wenn der Golfschläger das Tee erreicht. Klicken Sie auf *Start Out-Effekt* und wählen Sie *Zoom In.* Klicken Sie auf *OK*.


# Weggleiten des Golfballs mittels eines "Slide"-Übergangs

SCHRITT 7 Ziehen Sie einen weiteren Videoclip hinter den zweiten und fügen Sie einen *Slide*-Übergang ein. Verwenden Sie diesmal die Standardeinstellungen von *Slide*.

SCHRITT 8 Dehnen Sie die Dauer der Golfballgrafik auf der Insert AV-Spur bis kurz hinter den zweiten "Slide"-Übergang auf der Main AV-Spur.

SCHRITT 9 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insert AV-Spur und wählen Sie *B-im-B*.

SCHRITT 10 Schieben Sie den Regler bis wenige Bilder vor den Slide-Übergang auf der Main AV-Spur. Klicken Sie auf Start Out-Effekt und wählen Sie Slide. Klicken Sie auf OK.





#### **Tipps**

Wenn Sie Bild-im-Bild
und Luminanzkey
zusammen verwenden,
können Sie Ihre
Produktionen mit
grafischen und
Texteffekten versehen.
Sie können auch Bild-imBild mit Chromakey zur
Erzielung eines
ähnlichen Effekts
verwenden.

#### **Mehrfache animierte Titel**

In diesem Beispiel bewegen sich fünf Titelspuren unabhängig voneinander.



Erstellen von fünf Titelspuren mit verschiedenem Text und unterschiedlicher Bewegung


SCHRITT 1 Erstellen Sie einen Farbclip von 5 Sekunden Länge.

SCHRITT 2 Ziehen Sie den Farbclip in die MainAV-Timeline.

SCHRITT 3 Fügen Sie einen Titel hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche "Titel hinzufügen" in der Symbolleiste klicken.

SCHRITT 4 Im Beispielvideo laufen die Titel über den Bildschirm. Zu diesem Zweck positionieren Sie den Titel nahe dem rechten Rand des Fensters und wählen Sie unter *Out-Bewegung* den Eintrag *Slide Left*. Stellen Sie die Zeit für *Out-Bewegung* auf *5* Sekunden ein. Unter *In-Bewegung* und *Anhalten* stellen Sie die Zeit jeweils auf *0*.

SCHRITT 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für vier neue Titelspuren mit unterschiedlichen Bewegungen.



# Animierte Titel mit Bewegungsunschärfe

In diesem Beispiel bewegen sich fünf Titelspuren mit Bewegungsunschärfe unabhängig voneinander.



Erstellen von fünf Titelspuren mit verschiedenem Text und unterschiedlichen Bewegungen

SCHRITT 1 Erstellen Sie einen Farbclip von 5 Sekunden Länge.

SCHRITT 2 Ziehen Sie den Farbclip in die MainAV-Timeline.

SCHRITT 3 Fügen Sie einen Titel hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche "Titel hinzufügen" in der Symbolleiste klicken.

SCHRITT 4 Im Beispielvideo laufen die Titel über den Bildschirm. Zu diesem Zweck positionieren Sie den Titel nahe dem rechten Rand des Fensters und wählen Sie unter *Out-Bewegung* den Eintrag *Slide Left*. Stellen Sie die Zeit für *Out-Bewegung* auf *5* Sekunden ein. Unter *In-Bewegung* und *Anhalten* stellen Sie die Zeit jeweils auf *0*.

SCHRITT 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für vier neue Titelspuren mit unterschiedlichen Bewegungen.

#### **Erstellen einer AVI-Titeldatei**

SCHRITT 6 Wenn Sie Ihre Titel erstellt haben, wählen Sie im Menü *Datei* die Option *Gesamte Timeline exportieren als* 

# Hinzufügen eines Videoeffekts zu bewegten Titeln

SCHRITT 7 Starten Sie eine neue Let's Edit-Session und öffnen Sie die AVI-Titeldatei, die Sie eben erzeugt haben. Ziehen Sie den AVI-Titel in die Timeline.

SCHRITT 8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Videoclip und wählen Sie *Video-Filter*.

SCHRITT 9 Klicken Sie auf *Bewegungsunschärfe* und stellen Sie den Schieberegler *Stärke* auf *50.* Klicken Sie auf *OK.* 




#### Tipps

Der vorstehende Effekt ist kann über einen Videoclip gelegt werden. Zu diesem Zweck verwenden Sie im ersten Schritt einen schwarzen Hintergrund und Luminanzkeying zum Auskeyen von Schwarz. Alternativ können Sie Chromakeying verwenden, um eine bestimmte Farbe auszukeyen.

## Simulierte Drogenrazzia

In diesem Beispiel werden Filter verwendet, um den Eindruck einer mit Nachtsichtgeräten aus einem Polizeihubschrauber gefilmten Drogenrazzia zu vermitteln.



#### Einstellung der Farbkorrektur

SCHRITT 1 Ziehen Sie einen Videoclip auf die Main AV-Spur.

SCHRITT 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Main AV-Spur und doppelklicken Sie anschließend im Dialogfeld "Video-Filter" auf *Farbkorrektur*.

SCHRITT 3 Klicken Sie auf das Auswahlfeld rechts unten und *laden* Sie die Voreinstellung *Mono Tone*.

SCHRITT 4 Dunkeln Sie das Video mithilfe des Schiebereglers ab.


SCHRITT 5 Fügen Sie dem Video einen grünen Farbton hinzu, indem Sie den Schieberegler "Magenta" nach rechts ("Grün") bewegen. Klicken Sie auf *OK*.

#### Einstellen des hervorgehobenen Bereichs

SCHRITT 6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Main AV-Spur und doppelklicken Sie anschließend im Dialogfeld "Video-Filter" auf *Bereich*.


SCHRITT 7 Positionieren Sie den Schieberegler an den Anfang des Clips und klicken Sie auf die Registerkarte *Outside*.

SCHRITT 8 Wählen Sie als *Outside*-Effekt*Farbkorrektur*. Klicken Sie auf *Setup* und dunkeln Sie das Video so ab, dass der ausgewählte (innere) Bereich heller ist.



SCHRITT 9 Wählen Sie die Registerkarte *Bewegungspfad* und positionieren Sie den Bereich über der Region, die Sie hervorheben möchten. Nachdem Sie den Bereich positioniert haben, klicken Sie auf *Hinzufügen*.

SCHRITT 10 Gehen Sie einige Bilder im Clip weiter, verändern Sie Größe und Position des Bereichs und klicken Sie erneut auf *Hinzufügen*. Wiederholen Sie diese Prozedur über die gesamte Länge des Clips.



Wenn Sie den Schieberegler der AVI-Steuerung Bild für Bild bewegen, positionieren Sie den *Bereich* und klicken Sie auf *Hinzufügen*. Dies erzeugt einen Keyframe.



#### прр

Der Bereich-Filter kann mit jedem unterstützten Effekt innerhalb und außerhalb des hervorgehobenen

#### **Stichwortverzeichnis**

Zahlan		
<b>Zahlen</b> 3D-Übergang (Canopus 3D-RT)96	<b>C</b> Chromakey 122, 265	=
4-Kanal-Audio89	Chrominanz (Filter)	
4-Nariar-Addio9	Circle (Effekt)	
	Clip kürzen170	
A	Clips automatisch anordnen	
Aktuelle Zeit182	Clips in der DV-Bin	
Alle Effekte rendern	Clips in der Timeline	
Alpha Wipe (Effekt)186	Clips in umgekehrter Reihenfolge anordnen 51	
Alter Film (Filter)240	Clock (Effekt)195	
Ansicht (Menü)163	,	
Anti-Flicker (Filter)243		
ASF (WMV)139	D	
Audioclips in der Timeline82	Datei (Menü) 153	3
Audio-Filter35, 114	Dateierweiterung	
Audiopegel43, 81	AVI74	1
Audiospuren49	BMP 74	1
Ausgeben von Videoprojekten44	DIB74	1
AVI-Datei18, 131	FPX74	1
AVI-Dateigrößenbeschränkung18, 131	GIF74	1
AVI-Eigenschaften176	ICB74	1
AVI-Steuerung9, 150	JFIF74	1
	JPEG74	1
	JPG74	1
В	MAC74	1
Batch-Erfassung62	PIC74	
Bearbeiten19	PICT74	1
Bearbeiten (Menü)155	PNT 74	
Benutzeroberfläche8	PNTG74	
Bereich (Filter)218	PSD74	
Bewegungspfad255	QTI74	
Bewegungsunschärfe (Filter)218	QTIF74	
Bild im Bild250	RGB 74	
Bild-im-Bild-Effekt121	RLE 74	
Bild-Overlay108	SGI74	
Bildseitenverhältnis61	TARGA74	
Bin9	TDF	
Bleistiftzeichnung (Filter)216	TGA74	
Blind Push (Effekt)187	TIF	
Blind Slide (Effekt)188	TIFF	
Blind Wipe (Effekt)189	VGA74	
Block (Effekt)190	VST	
Bogen (Auswahlmodus)229, 270	WAV	
Box (Effekt)191	DirectX Plugin Bridge (Filter)	
	Dissolve (Effekt)	
	DMC einstellen	2

DV-Sync Record ......44

E	1
Effekte26	In-/Out-Effekte
Effekte (Menü)158	In-Marke setzen 56
Effekte überblenden (Filter)207	Insert AV
Ein-/Ausblenden26	Insert AV-Spur84
Einfarbig (Filter)217	Intellimouse53
Eingangsauswahl9	
Einschnappen75	
Einstellen von temporären Laufwerken12	K
Einstellungen (Menü)160	Kantenbetonung (Filter)
Erfassen von Videomaterial12	Key anzeigen
Erfassung – Batch-Modus165	Keyframe
Erfassung – Übergangsloser Modus168	Keyframe-Interpolation
Erfassungslisten65, 71	Keyframe-Presets
Ex Audio-Spuren84	Keyframing207
Exportieren als AVI-Datei127	Keyframing-Bewegung259
Exportieren einer MPEG-Datei132	Kodierungseinstellungen
Exportieren nach MPEG45	ASF (WMV)140
·	MPEG 133
	Kombinieren (Filter)216
F	,
Farbauswahlmodus225, 266	
Farbbalken91	L
Farbbalken (Filter)238	Laden von Clips72
Farbclip90	Laden von Clips zur Bearbeitung
Farbclip (Filter)238	Low-Pass-Filter
Farbkorrektur (Filter)31, 211	Luma-Graph
Filterdatendatei111	Luminanzkey 120, 245
Fläche füllen107	
	М
G	Main AV
Gehe171	Manuelle Aufnahme
Gerätesteuerung9, 149	Manuelles Erfassen
Grafischer Equalizer (Filter)36, 283	Matrix (Filter)
	Media Importer (Filter)291
	Mosaik (Filter)
H	MPEG45
High-Pass-Filter287	MPEG245
Hilfe (Menü)164	
Hinzufügen von Clips zur Timeline50	
Histogramm235	N
Hochqualitative Unschärfe (Filter)210	Nicht-Echtzeiteffekte
HSBC-Rad (Modus)213	

Original zeigen Out-Marke setzen Oval (Auswahlmodus)	56
Panorama & Balance (Filter)	289 146
Q QuickTime	141
Real Media Rechteck (Auswahlmodus)	273 131 27 111 55
Schärfe (Filter) Schatten Schieberegler (Modus) Schieberegler für die Zeitskala Schleifenwiedergabe Scrubbing Scrubbing mit Audio Shuttle-/Jog-Steuerung Shuttle-Leiste Shuttling Sicherer Bereich Slide (Effekt) Speichern von Standbildern Standardeinstellungen Standbild Statusleiste Steuerelemente der Filtervorschau Störung (Filter) Strepe (Effekt)	253 214 52 54 54 56 1151 56 1172 91 1152 282 206
Stripe (Effekt)	

Symbolleiste
Techniken       296         Temporäre Laufwerke       12         Temporäre Laufwerke einstellen       59         Timecode       67, 77         Timecode in das Video einblenden       125         Timeline       9, 49         Timeline als AVI-Datei ausgeben       127         Titel       21, 97         Titel als Logo       106         Titelattribute       98         Titelbewegung       100         Titelebenen       101         Titelfarbe       99         Titelspuren       49         Tone Controller (Filter)       290         Trimmen       19
Übergänge
Vectorscope       123         Verzögerung (Filter)       284         Videobereich       8         Video-CD       45         Video-Filter       30         Voice-Over       40, 86
Waveform-Messgerät

Y	
YUV-Graph (Modus)	211
Z	
— Zeitlupe	264
Zeitskala	52